

STICKDESIGN

www.jarbo.se



A

Tre virkade mössor

90380_A

GARNÄTGÅNG Nystan á 100g

STORLEK En storlek (stort barn-vuxen)

fg 1 1 Nyst

fg 2 1 Nyst

TILLBEHÖR: Klipp sönder en gammal keps eller ta en bit hård plast ca 15 x 9 cm, t.ex. locket från en kaffe burk eller locket från en glassburk.



90380_B

GARNÄTGÅNG Nystan á 100g

STORLEK En storlek (stort barn-vuxen)

2 Nyst

TILLBEHÖR: Klipp sönder en gammal keps eller ta en bit hård plast ca 15 x 9 cm, t.ex. locket från en kaffe burk eller locket från en glassburk.



B



C



90380_C

GARNÄTGÅNG Nystan á 100g

STORLEK En storlek (stort barn-vuxen)

fg 1 1 Nyst

fg 2 1 Nyst

fg 3 1 Nyst

fg 4 1 Nyst

Virkat pannband med skärm

[90380_A]

Garnkvalitet	Raggi
Garnalternativ	Vinga, Gästrike 4 tr
Storlek	En storlek (stort barn-vuxen)
Huvudomfång ca	54-59 cm
Garnåtgång	Nystan 100 gr
fg 1 (svart)	1 Nyst
fg 2 (mullvad)	1 Nyst
Pannband vidd ca	56-61 cm
Virknål	Nr 4

Tillbehör: Klipp sönder en gammal keps eller ta en bit hård plast ca 15 x 9 cm, t.ex. locket från en kaffe burk eller locket från en glassburk.

Förkortningar: m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fastmaska, hst = halvstolpe, st = stolpe.

Masktäthet: 17 fm med virknål nr 4 = 10 cm.

Byt till grövre virknål om du virkar fastare och till tunnare virknål om du virkar lösare.

Observera! Kontrollera masktätheten noga.

PANNBAND: Lägg med färg 1 och virknål nr 4 upp 95 lm, tag ihop till en ring med 1 sm. Börja alla varv med 1 lm.

Varv 1: Virka 1 fm i varje lm, avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 95 m.

Varv 2: Byt till färg 2 samt virka fm, avsluta med 1 sm i 1:a m = 95 m.

Varv 3: Virka fm samt öka 1 m över varvet genom att virka 2 fm ur 1 m vid ett tillfälle, avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 96 m.

Varv 4: Virka fm runt utan ökning, avsluta varvet med 1 sm i 1:a m.

Varv 5-7: Virkas lika som varv 4.

Varv 8: Virka fm samt öka 4 m jämnt fördelat över varvet genom att virka 2 fm ur 1 m vid 4 tillfällen, avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 100 m.

Virka nu i mönster enligt mönsterdiagrammet från varv 9-17.

Fortsätt sedan endast med färg 2 igen.

Varv 18: Virka fm runt utan ökning, avsluta varvet med 1 sm i 1:a m.

Varv 19: Virka fm samt öka 3 m jämnt fördelat över varvet genom att virka 2 fm ur 1 m vid 3 tillfällen, avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 103 m.

Varv 20-23: Virkas lika som varv 18.

Varv 24: Byt till färg 1 och virka ett varv runt utan ökning, avsluta varvet med 1 sm i 1:a m.

Tag av garnet.

MONTERING: Sy bort alla lösa trådar. Lägg skärmarna dubbelt och virka ihop i ytterkant som en båge med fm. Klipp till en plastskärm enligt figuren och stoppa in den i skärmen. Sy ihop skärmen och sy fast den i mössans framkant. Spänn ut mössan över en burk eller kruka i lämplig storlek, täck med fuktig duk och låt torka. För tvättråd se garnets banderoll. Virkade plagg tvättas med avigsidan utåt.

SKÄRM: Lägg med färg 2 och virknål nr 4 upp 18 lm, vänd.

Varv 1: 17 fm med början i 2:a lm från nålen, vänd med 1 lm.

Varv 2: 2 fm ur första m, 15 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 3: 19 fm, vänd med 1 lm.

Varv 4: 2 fm ur första m, 17 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 5: 21 fm, vänd med 1 lm.

Varv 6: 2 fm ur första m, 19 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 7: 23 fm, vänd med 1 lm.

Varv 8: 2 fm ur första m, 21 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 9: 25 fm, vänd med 1 lm.

Varv 10: 2 fm ur första m, 23 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 11: 2 fm ur första m, 25 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 12: 12 fm, 5 sm, 12 fm, vänd med 1 lm.

Varv 13: 2 fm ur första m, 27 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 14: 11 fm, 9 sm, 11 fm, vänd med 1 lm.

Varv 15: 2 fm ur första m, 29 fm, 2 fm ur sista m.

Varv 16: Vänd med 3 lm = 1:a st, 3 st, 3 hst, 3 fm, 13 sm, 3 fm, 3 hst, 4 st.

Tag av garnet. Virka andra skärmen lika.

MONTERING: Sy bort alla lösa trådar. Lägg skärmarna dubbelt och virka ihop i ytterkant som en båge med fm. Klipp till en plastskärm enligt figuren och stoppa in den i skärmen. Sy ihop skärmen och sy fast den i pannbandets framkant. Spänn ut pannbandet över en burk eller kruka i lämplig storlek, täck med fuktig duk och låt torka. För tvättråd se garnets banderoll. Virkade plagg tvättas med avigsidan utåt.

Se diagram och skärmens mall på sista sidan.

Virkad mössa med skärm

[90380_B]

Garnkvalitet	Raggi
Garnalternativ	Vinga, Gästrike 4 tr
Storlek	En storlek (stort barn-vuxen)
Huvudomfång ca	56-64 cm
Garnåtgång	Nystan á 100 gr
bf	1 Nyst

Tillbehör: Klipp sönder en gammal keps eller ta en bit hård plast ca 15 x 9 cm, t.ex. locket från en kaffe burk eller locket från en glassburk.

Mössans vidd ca 65 cm

Förkortningar: m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fastmaska, hst = halvstolpe, st = stolpe.

Masktäthet: 17 fm med virknål nr 4 = 10 cm.

Byt till grövre virknål om du virkar fastare och till tunnare virknål om du virkar lösare.

Observera! Kontrollera masktätheten noga.

MÖSSA: Lägg med bottenfärg och virknål nr 4 upp 5 lm, tag ihop till en ring med 1 sm. Börja alla varv med 1 lm.

Varv 1: Virka 10 fm om ringen, avsluta varvet med 1 sm i 1:a m.

Varv 2: 2 fm ur varje m, avsluta med 1 sm i 1:a m = 20 m.

Varv 3: * 1 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 30 m.

Varv 4: Virka ett varv fm runt mössan utan ökning, avsluta varvet med 1 sm i 1:a m.

Varv 5: * 1 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 45 m.

Varv 6: Virkas lika som varv 4.

Varv 7: * 2 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 60 m.

Varv 8: Virkas lika som varv 4.

Varv 9: * 9 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 66 m.

Varv 10: Virkas lika som varv 4.

Varv 11: * 10 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 72 m.

Varv 12: Virkas lika som varv 4.

Varv 13: * 11 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 78 m.

Varv 14: Virkas lika som varv 4.

Varv 15: * 12 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 84 m.

Varv 16: * 13 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 90 m.

Varv 17: 7 fm, 2 fm ur nästa m, * 14 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 7 fm samt 1 sm i 1:a m = 96 m.

[Fortsättning...90380_B]

Varv 18: * 15 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 102 m.

Varv 19: * 16 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i 1:a m = 108 m.

Varv 20: Virka fm samt öka 2 m jämnt fördelat över varvet genom att virka 2 fm ur 1 m vid 2 tillfällen = 110 m.

Fortsätt att virka runt med fm tills mössan mäter 22 cm. Tag av garnet.

SKÄRM: Lägg med virknål nr 4 upp 18 lm, vänd.

Varv 1: 17 fm med början i 2:a lm från nålen, vänd med 1 lm.

Varv 2: 2 fm ur första m, 15 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 3: 19 fm, vänd med 1 lm.

Varv 4: 2 fm ur första m, 17 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 5: 21 fm, vänd med 1 lm.

Varv 6: 2 fm ur första m, 19 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 7: 23 fm, vänd med 1 lm.

Varv 8: 2 fm ur första m, 21 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 9: 25 fm, vänd med 1 lm.

Varv 10: 2 fm ur första m, 23 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 11: 2 fm ur första m, 25 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 12: 12 fm, 5 sm, 12 fm, vänd med 1 lm.

Varv 13: 2 fm ur första m, 27 fm, 2 fm ur sista m, vänd med 1 lm.

Varv 14: 11 fm, 9 sm, 11 fm, vänd med 1 lm.

Varv 15: 2 fm ur första m, 29 fm, 2 fm ur sista m.

Varv 16: Vänd med 3 lm = 1:a st, 3 st, 3 hst, 3 fm, 13 sm, 3 fm, 3 hst, 4 st.

Tag av garnet. Virka andra skärmen lika.

MONTERING: Sy bort alla lösa trådar. Lägg skärmarna dubbelt och virka ihop i ytterkant som en båge med fm. Klipp till en plastskärm enligt figuren och stoppa in den i skärmen. Sy ihop skärmen och sy fast den i mössans framkant. Spänn ut mössan över en burk eller kruka i lämplig storlek, täck med fuktig duk och låt torka. För tvättråd se garnets banderoll. Virkade plagg tvättas med avigsidan utåt.

Se diagram och skärmens mall på sista sidan.

Virkad mössa

[90380_c]

Garnkvalitet	Raggi
Garnalternativ	Vinga, Gästrike 4 tr
Storlek	En storlek (stort barn-vuxen)
Huvudomfång ca	56-59 cm
Garnåtgång	Nystan 100 gr
fg 1= cerise/rosa print	1 Nyst
fg 2= blå/grön/lila print	1 Nyst
fg 3= mullvad	1 Nyst
fg 4= blå(gul/cerise print)	1 Nyst
Mössans vidd ca	57 cm
Virknål	Nr 4

Förkortningar: m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fastmaska.

Masktäthet: 17 fastmaskor med virknål nr 4 = 10 cm.

Byt till grövre virknål om du virkar fastare och till tunnare virknål om du virkar lösare.

Observera! Kontrollera masktätheten noga.

MÖSSA: Lägg med färg 1 och virknål nr 4 upp 15 lm. Vänd och virka 14 fm med början i 2:a lm från nålen. Vänd med 1 lm och virka 14 fm.

* Byt till färg 2, vänd med 1 lm och virka 14 fm. Vänd med 1 lm och virka 14 fm. Byt till färg 1, vänd med 1 lm och virka 14 fm. Vänd med 1 lm och virka 14 fm. Upprepa från * tills virkningen mäter 57 cm. Tag av garnet. Detta är mössans nedre kant som sys ihop mitt bak. Fortsätt nu att virka utmed den övre kanten av bandet med färg 3 och virknål nr 4. Börja alla varv med 1 lm.

Varv 1: Virka 96 fm runt mössbandets övre kant, avsluta varvet med 1 sm i 1:a lm.

Varv 2-6: Virkas lika som varv 1.

Varv 7: Byt till färg 4 och virka fm samt minska 6 fm jämnt fördelat över varvet, avsluta med 1 sm i 1:a lm = 90 fm.

Varv 8: Virka 90 fm, avsluta med 1 sm i 1:a lm.

Varv 9-10: Virkas lika som varv 8.

Varv 11-12: Byt till färg 1. Virkas lika som varv 8.

Varv 13-14: Byt till färg 2. Virkas lika som varv 8.

Varv 15-19: Byt till färg 3. Virkas lika som varv 8.

Varv 20: Virka fm samt minska 10 fm jämnt fördelat över varvet, avsluta med 1 sm i 1:a lm = 80 fm.

Varv 21-22: Byt till färg 4. Virka 80 fm och avsluta varvet med 1 sm i 1:a lm.

Varv 23: Virka fm samt minska 10 fm jämnt fördelat över varvet, avsluta med 1 sm i 1:a lm = 70 fm.

Varv 24: Virka 70 fm och avsluta varvet med 1 sm i 1:a lm.

Varv 25: Byt till färg 1. Virka fm samt minska 10 fm jämnt fördelat över varvet, avsluta med 1 sm i 1:a lm = 60 fm.

Varv 26: Virka 60 fm och avsluta varvet med 1 sm i 1:a lm.

Varv 27: Byt till färg 2. Virka 60 fm och avsluta varvet med 1 sm i 1:a lm.

Varv 28: Virka fm samt minska 10 fm jämnt fördelat över varvet, avsluta med 1 sm i 1:a lm = 50 fm.

Varv 29-30: Byt till färg 3. Virka 50 fm och avsluta varvet med 1 sm i 1:a lm.

Varv 31: Virka fm samt minska 10 fm jämnt fördelat över varvet, avsluta med 1 sm i 1:a lm = 40 fm.

Varv 32-33: Virka 40 fm och avsluta varvet med 1 sm i 1:a lm.

Varv 34: Virka fm samt minska 10 fm jämnt fördelat över varvet, avsluta med 1 sm i 1:a lm = 30 fm.

Varv 35-36: Byt till färg 4. Virka 30 fm och avsluta varvet med 1 sm i 1:a lm.

Varv 37: Virka fm samt minska 10 fm jämnt fördelat över varvet, avsluta med 1 sm i 1:a lm = 20 fm.

Varv 38: Virka 20 fm och avsluta varvet med 1 sm i 1:a lm.

Varv 39-40: Byt till färg 1 och virka lika som varv 38.

Varv 41-42: Byt till färg 2 och virka lika som varv 38.

Varv 43-45: Byt till färg 3 och virka lika som varv 38.

Varv 46: Virka fm samt minska 5 fm jämnt fördelat över varvet, avsluta med 1 sm i 1:a lm = 15 fm.

Varv 47-48: Virka 15 fm och avsluta varvet med 1 sm i 1:a lm.

Varv 49: Byt till färg 4. Virka fm samt minska 5 fm jämnt fördelat över varvet, avsluta med 1 sm i 1:a lm = 10 fm.

Varv 50: Virka 10 fm, avsluta varvet med 1 sm i 1:a lm.

Tag av garnet, trä tråden genom resterande m och dra åt så toppen sluter sig.

MONTERING: Sy bort alla lösa trådar. Spänn ut mössan över en burk eller kruka i lämplig storlek, täck med fuktig duk och låt torka.

FÖR TVÄTTRÅD: se garnets banderoll. Virkade plagg tvättas med avigsidan utåt.

