

Järbö
GARN®

92321
RAFFIA



92321. "JENNY" - PAPPERSHATT OCH MIDJEVÄSKA

Denna pappershatt och midjeväska som du virkar i vårt pappersgarn Raffia passar lika bra på stranden som i staden.

GARNKVALITÉ Natural Club Raffia (100 % träfiber. Nystan ca 35 g = 75 m)

HATT:

MASKTÄTHET Ca 18 fm x 21 v med virknål 3 mm = 10 x 10 cm

STORLEKAR S/M (M/L)

OMKRETS Ca 53 (57) cm

HÖJD KULLE Ca 15 cm

GARNÅTGÅNG Ca 150 (175) g (fg 37208, beige)

VIRKNÅL 3 mm

VÄSKA:

MASKTÄTHET Ca 17 fm x 16 v med virknål 3.5 mm = 10 x 10 cm

BREDD Ca 18 cm **HÖJD** Ca 10,5 cm

GARNÅTGÅNG Ca 35 g (fg 37206, svart)

VIRKNÅL 3.5 mm

TILLBEHÖR 1 knapp ca 1,5 cm i diameter

HATT TILL BARN (hatten 'Gabriel') [Se mönster 92386](#)

HATT

V 1: Virka 8 fm i magisk ring (se video och bilder).

V 2: Virka 2 fm i varje m = 16 m på v.

V 3: *Virka 1 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 24 m på v.

V 4: Virka 24 fm.

V 5: *Virka 2 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 32 m på v.

V 6: *Virka 3 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 40 m på v.

V 7: Virka 40 fm.

V 8: *Virka 4 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 48 m på v.

V 9: *Virka 5 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 56 m på v.

V 10: Virka 56 fm.

V 11: *Virka 6 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 64 m på v.

V 12: *Virka 7 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 72 m på v.

V 13: Virka 72 fm.

V 14: *Virka 8 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 80 m på v.

V 15: * Virka 9 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 88 m på v.

V 16: Virka 88 fm.

V 17: *Virka 10 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 96 m på v.

V 18: OBS! Gäller endast den större storleken: *Virka 11 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 104 m på v.

Virka 16 v fm utan ökn = 96 (104) m på v.

Nästa v: *Virka 10 (11) fm, 2 fm tills*, upprepa * - * v ut = 88 (96) m på v.

Virka 2 (3) v fm utan minsk.

OBS! Det här v gäller bara den mindre storleken: *Virka 10 fm, 2 fm i nästa m*, Upprepa * - * v ut = 96 m på v.

BRÄTTE

V 1: *Virka 7 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa * - * v ut = 108 m på v.

V 2: *Virka 8 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 120 m på v.

V 3: *Virka 5 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 140 m på v.

V 4: Virka 140 fm.

V 5: *Virka 6 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 160 fm på v.

V 6-7: Virka 160 fm / v.

V 8: *Virka 7 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 180 m på v.

Virka 13 (15) v fm utan ökn. Avsluta sista v med 1 sm.

Tag av garnet och fäst alla trådar.

VÄSKA

Hela väskan virkas med fm.

Lägg upp 29 m med virknål 3,5. Hoppa över 1:a m och virka 28 fm. Vänd varje v med 1 lm.

När arb mäter ca 21 cm, börja minska för lock enl följande: 1 fm, 2 m tills, virka fm till 3 m återstår på v, 2 m tills, 1 fm.

Vänd varje varv med 1 lm. Minska på samma sätt varje varv, till 4 m återstår. Sista v: 1 fm, 2 m tills, 1 fm.

Knapphål: Virka 8 lm, fäst i sista fm med 1 sm. Klipp garnet.

Hälla: Lägg upp 16 lm, hoppa över 1:a lm och virka 15 fm, 1 lm, vänd, 15 fm. Klipp garnet och virka en hälla till.

MONTERING

Vik upp arb, 10 cm från uppläggning, får formen av ett kuvert. Virka ihop sidorna med fm. Sy fast hällorna på baksidan av väskan, ca 2,5 cm från var sidan. Fäst alla trådar och sy fast en knapp. INSTRUKTIONSVIDEO MAGISK RING

Här visar vi hur du startar upp ett virkprojekt med en magisk ring som gör att du kan virka runda saker utan att sy ihop. Under denna hittar du en bild-för-bild-instruktion för samma moment.


Magisk ring - steg för steg



1. Forma garnet till en ring genom att korsa den långa tråden över den korta. Den korta garnänden ligger i handen.



2. Stick in virknålen i ringen...




3. ...och dra garnet genom till en ögla.




4. Gör ett omslag...



5. ...och dra garnet genom ögla (=1 lm).



6. Stick ner nålen i ringen (om båda trådarna) ...




7. ...och hämta upp garn (=2 m på nålen)...



8. Gör ett omslag och dra garnet genom båda m...




9. ... =1 fm.



10. Fortsätt virka önskat antal fm runt ringen.



11. Håll i arbetet och dra i den korta tråden så ringen blir mindre.



12. Arbetet sluter sig utan hål i mitten.



13. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. Dra ev lite till i den korta tråden.

Tips & Råd

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning

arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fast maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm