

Järbo
GARN®

91359
TROPIK
SOFT COTTON



91359. Virkad väska och topp

GARNKVALITÉ - TOP Tropik (50% Bambu, 25% Bomull, 25% Akryl. Nystan ca 50 g = 123 m)

STORLEKAR XS(S)M(L)XL

ÖVERVIDD Ca 86(92)98(104)112 cm

LÄNGD Ca 52(53)54(56)58 cm

GARNÅTGÅNG Ca 200(250)250(300)350 g (fg 55010)

VIRKNÅL Nr 3.5

MASKTÄTHET 10 fm x 10 v = 5 x 5 cm

GARNKVALITÉ - VÄSKA Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)

STORLEK Ca 22 x 26 cm

GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 8800)

VIRKNÅL Nr 4

TILLBEHÖR Tyg till foder ca 25 x 50 cm, 1 stor tryckknapp, skärp till axelrem

MASKTÄTHET 8 fm x 8 v = 5 x 5 cm

FÖRKLARINGAR

Alla fm med nertag i fm virkas om bakre maskbågen. **OBS!** Ingen avslutning på v, men markera varvets början.

RUTA

OBS! För toppen virkas de olika storlekarna i olika många varv, se TOP nedan.

Lägg upp 12 lm, ta ihop till en ring med 1 sm.

Varv 1: Virka *4 lm, h ö 2 m, 1 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 2: Virka *4 lm, 4 fm om lmb*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 3: Virka *4 lm, 3 fm om lmb, 3 fm i fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 4: Virka *4 lm, 3 fm om lmb, 5 fm i fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 5: Virka *4 lm, 3 fm om lmb, 7 fm i fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 6: Virka *4 lm, 3 fm om lmb, 9 fm i fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 7: Virka *4 lm, 3 fm om lmb, 11 fm i fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 8: Virka *4 lm, 3 fm om lmb, 13 fm i fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 9: Virka *4 lm, 3 fm om lmb, 15 fm i fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 10: Virka *4 lm, 3 fm om lmb, 17 fm i fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 11: Virka *4 lm, 3 fm om lmb, 19 fm i fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 12: Virka *4 lm, 3 fm om lmb, 21 fm i fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 13: Virka *4 lm, 1 fm om lmb, 4 lm h ö 1 fm, 22 fm i fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 14: Virka *4 lm + 1 fm om lmb 2 ggr, 4 lm h ö 1 fm, 20 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 15: Virka *4 lm + 1 fm om lmb 3 ggr, 4 lm h ö 1 fm, 18 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 16: Virka *4 lm + 1 fm om lmb 4 ggr, 4 lm h ö 1 fm, 16 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 17: Virka *4 lm + 1 fm om lmb 5 ggr, 4 lm h ö 1 fm, 14 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 18: Virka *4 lm + 1 fm om lmb 6 ggr, 4 lm h ö 1 fm, 12 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 19: Virka *4 lm + 1 fm om lmb 3 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om nästa lmb (= ena hörnet), 4 lm + 1 fm om lmb 3 ggr, 4 lm, h ö 1 fm, 10 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 20: Virka *4 lm + 1 fm 4 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm i hörnet, 4 lm + 1 fm 4 ggr, 4 lm, h ö 1 fm, 8 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 21: Virka *4 lm + 1 fm 5 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm, 4 lm + 1 fm 5 ggr, 4 lm, h ö 1 fm, 6 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 22: Virka *4 lm + 1 fm 6 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm, 4 lm + 1 fm 6 ggr, 4 lm, h ö 1 fm, 4 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 23: Virka *4 lm + 1 fm 7 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm, 4 lm + 1 fm 7 ggr, 4 lm, h ö 1 fm, 2 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Här slutar vingarna. Fortsätt nu att virka *4 lm + 1 fm* fram till hörnet, 3 st + 3 lm + 3 st om lm.

Varv 24: Virka *4 lm + 1 fm 16 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 25: Virka *4 lm + 1 fm 8 ggr, 4 lm, 3 st om nästa lm, 4 lm + 1 fm 8 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 26: Virka *4 lm + 1 fm 18 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 27: Virka *4 lm + 1 fm 9 ggr, 4 lm, 3 st om lmb, 4 lm + 1 fm 9 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 28: Virka *4 lm + 1 fm 20 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 29: Virka *4 lm + 1 fm 10 ggr, 4 lm, 3 st, 4 lm + 1 fm 10 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm*, upprepa *-* 4 ggr. **Varv 30:** Virka *4 lm + 1 fm 22 gr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 31: Virka *4 lm + 1 fm 11 ggr, 4 lm, 3 st, 4 lm + 1 fm 11 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 32: Virka *4 lm + 1 fm 24 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm *, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 33: Virka *4 lm + 1 fm 12 ggr, 4 lm, 3 st, 4 lm + 1 fm 12 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm *, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 34: Virka *4 lm + 1 fm 26 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 35: Virka *4 lm + 1 fm 13 ggr, 4 lm, 3 st, 4 lm + 1 fm 13 ggr, 3 st + 3 lm + 3 st om lm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 36: Virka *4 lm + 1 fm 28 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm *, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 37: Virka *4 lm + 1 fm 14 ggr, 4 lm, 3 st, 4 lm + 1 fm 14 ggr, 3 st + 3 lm + 3 st om lm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 38: Virka *4 lm + 1 fm 30 ggr, 4 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm *, upprepa *-* 4 ggr.

TOP FRAMSTYCKE/BAKSTYCKE

Storlek XS:

Varv 1-32: Virka v 1-32 på rutan, men sluta v med endast 3 st i sista hörnet.

Varv 33: Virka 2 lm + 1 fm i hörnet, 3 fm i st, * 3 fm om lmb, h ö 1 fm*, upprepa *-* 3 fm i st i hörnet + 1 fm + 2 lm + 1 fm i hörnet, 3 fm i nästa st, forts sedan lika runtom.

Storlek S:

Varv 1-34: Virka v 1-34 på rutan.

Varv 35: = v 33 på XS.

Storlek M:

Varv 1-35: Virka v 1-35 på rutan.

Varv 36: = v 33 på XS.

Storlek L:

Varv 1-36: Virka v 1-36 på rutan.

Varv 37: = v 33 på XS.

Storlek XL:

Varv 1-38: Virka v 1-38 på rutan.

Varv 39: = v 33 på XS.

AXEL

Alla storlekar:

Börja virka i rutans högra hörn. I vänstra sidan virkas alltså varv 1 från avigsidan.

Varv 1: Virka 1 fm, *3 lm, h ö 2 m, 1 fm*, upprepa *-* 7(7)9(9)10 ggr, vänd.

Varv 2: Virka *3 st + 2 lm + 3 st om lm, h ö 3 lm*, sluta med 3 st + 2 lm + 3 st om lm.

Varv 3: Virka *1 sm i var m 7 ggr, 4 fm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm*, upprepa *-* 2(2)3(3)4 ggr.

Ta av garnet. Gör samma sak i alla övre hörn på fram- och bakstycke.

MONTERING

Sy ihop axlarna med *1 stygn om lm mitt i stolpgruppen, sm till nästa stgr*, upprepa *-*, sedan 1 stygn i var fm och sm. Lämna öppet ca 18(19)19(20)21 cm för ärmhål, sy ihop sidorna.

VÄSKA - RUTA

Varv 1-6: = som varv 1-6 på toppen.

Varv 7: Virka *4 lm, 1 fm om lmb, 4 lm, h ö 1 fm, 10 fm i fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 8: Virka *4 lm + 1 fm om lmb 2 ggr, 4 lm, h ö 1 fm, 8 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 9: Virka *4 lm + 1 fm om lmb 3 ggr, 4 lm, h ö 1 fm, 6 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 10: Virka *4 lm + 1 fm om lmb 4 ggr, 4 lm, h ö 1 fm, 4 fm*, upprepa *-* 4 ggr.

Varv 11: Virka *4 lm + 1 fm om lmb 5 ggr, 4 lm, h ö 1 fm, 2 fm*, upprepa *-* 3 ggr, forts med 5 lm + 1 fm 5 ggr, 4 lm, 4 fm i fm.

Varv 12: Virka 3 fm om lmb + 1 fm i fm 3 ggr, + 2 lm + 1 fm till i sista fm(=första hörnet) sedan 3 fm om lmb + 1 fm i fm 2 ggr, 3 fm om lmb, * 2 fm i fm, 3 fm om lmb + 1 fm i fm 5 ggr, 3 fm om lmb*, upprepa * - * 2 ggr, 2 fm i fm, 3 fm om lmb + 1 fm i fm 3 ggr + 2 lm + 1 fm till i sista fm (= 2:a hörnet), 3 fm om lmb + 1 fm i fm 2 ggr, 3 fm om lmb.

Varv 13: Virka 1 fm i var fm om bakre mbg fram till hörnet, 1 fm + 2 lm + 1 fm om lm, sedan 1 fm i var m fram till nästa hörn, 1 fm + 2 lm + 1 fm om lm, virka utmed hela överkanten, *4 fm, virka ihop 2 fm*, upprepa *-* varvet ut.

Varv 14: Virka 1 fm i var m men med 1 fm + 2 lm + 1 fm i hörnen, avsluta med 2 sm.

HÅLKANTEN

Lägg upp 11 lm.

Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen, 1 fm i var m = 10 fm.

Varv 2-6: Vänd med 1 lm, sedan 1 fm i var m.

Varv 7: Virka 1 fm, 8 lm, h ö 8 m, 1 fm.

Varv 8-11: = v 2-6.

Upprepa v 7-11 13 ggr, sluta med 6 v fm.

MONTERING

Sy fast hålkanten vid rutorna med garnet. Klipp till fodret ca 3 cm större än de virkade rutorna. Sy ihop sidorna, vik ner 1 cm på överkanten dubbelt och fålla. Sy fast fodret i överkanten, sy i tryckknappen mitt på insidan. Trå i remmen.

Tips & Råd

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning

arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fast maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm