

Järbo
GARN®

5-35



Lilla Lovikka
En storlek ca 200 g



5-35

GARNKVALITÉ

STORLEKAR

GARNÅTGÅNG

STRUMPSTICKOR

DESIGN & TEXT

SVENSK ÖVERSÄTTNING

TORGVANTAR MED NEDFÄLLBAR HÄTTA SOM SKYDAR FINGERTOPPARNA

Lilla Lovikka

En storlek

200 g

4½ och 5½ mm

Istex

Heléne Wallin

MASKTÄTHET 17 m = 10 cm på stickor 4½. **Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.**

FÖRKLARING Torgvantar med liten huva att fälla ner över fingertopparna. Först stickas vanten med halva fingrar och sedan plockas maskor upp på vantens ovansida för huvan. Det finns också ett hål i tummen att kunna sticka ut tummen igenom.

FÖRKORTNINGAR v = varv, m = maska/maskor, r = rät maska, a = avig maska, st = sticka/stickor, 1 ödhpt = lyft 1 m, sticka 1 r, dra den lyfta m över, 2 r tills = sticka ihop 2 maskor rätt.

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

VANTE Lägg upp 32 m på strumpstickor 4½ och fördela m över 4 st. Tag ihop till en ring och sticka resår 1 r, 1 a i 6 cm. Byt till st 5½ mm och sticka 11 v slätstickning. **Höger vante:** Sticka med garn i avvikande färg över de 6 första m på 3:e stickan. Sätt tillbaka dessa m på vänstra stickan och sticka dem med vantens garn. **Vänster vante:** Sticka med garn i avvikande färg över de 6 sista m på 2:a stickan. Sätt tillbaka dessa m på vänstra stickan och sticka dem med vantens garn. Sticka 11 v. Sätt en markör i den första m på 3:e stickan för höger vante och i den första m på 1:a stickan för vänster vante (markering för upplöckning av vantens huva).

FINGRAR Sätt vilande m på en tråd under tiden ett finger stickas. Börja sticka lillfingeret på höger vante, men börja med pekfingeret på vänster vante. Fördela varje fingers maskor på 3 strumpstickor och sticka enligt följande:

LILLFINGER 4 m från fram- resp baksidan samt 2 m mellan lill- och ringfinger = 10 m.

RINGFINGER 4 m från fram- resp baksidan samt 2 m mellan fingrarna = 12 m.

LÅNGFINGER 4 m från fram- resp baksidan samt 2 m mellan fingrarna = 12 m.

PEKFINGER 4 m från fram- resp baksidan samt 2 m mellan pek- och långfinger = 10 m.

På det första fingret läggs 2 m upp mellan fingrarna och när nästa finger stickas plockas 2 m upp ur uppläggningskanten från det första fingret och 2 nya m läggs upp i mellanrummet mot nästa finger. Detta görs för att undvika hål mellan fingrarna. Samtliga fingrar rundstickas i 5 v och maskas av löst.

HUVA Från vantens ovansida (resårkanten vänd nedåt) plockas 16 m upp från vantens ovansida på st 5½ ett varv nedanför markeringen. Fortsätt med att lägga upp 16 nya m på st 4½ mm = 32 m. Fördela maskorna över fyra stickor, 8 m på varje sticka. Tag ihop till en ring och rundsticka de följande 3 varven enligt följande: på de upplagda m stickas resår 1 r, 1 a på st 4½ och över de upplöckade m på handens ovansida stickas slätstickning på st 5½. Byt sedan så att samtliga fyra stickor är 5½ mm och sticka 18 v slätstickning (eller önskad längd). Minskning i början av 1:a och 3:e stickan: 1 r, 1 ödhpt. Minskning i slutet av 2:a och 4:e stickan: sticka tills 3 m återstår, 2 r tills, 1 r. Sticka 1 v med minskningar, sticka 2 v slätt, sticka 1 v med minskningar, sticka 1 v slätt och sticka sedan minskningar varje v till det finns 7 m kvar. Sticka ihop m två och två till varvets slut. Tag av garnet och dra tråden igenom återstående m.

TUMME Dra ut garnet med avvikande färg och plocka upp 6 m under tumhålet och 5 m ovanför (sätt en markör i den mittersta av dessa 5 m, plocka). Plocka upp 1 m i var sida av tumhålet och fördela dessa 13 m över fyra strumpstickor. Sticka 9 v slätstickning. Maska av 3 m ovanför markören på tummens insida. Lägg upp 3 nya m ovanför de avmaskade på nästa v. Stick ytterligare 3 v.

Hoptagning av tummen:

v 1: *2 r tills, 1 r*, upprepa *-* till v slut.

v 2: sticka slätt utan minskningar

v 3: som v 1.

Tag av garnet och drag igenom återstående maskor.

MONTERING Fäst alla lösa trådar.

TVÄTRÅD På alla våra banderoller finner Du tvättrådsrekommendationer för garnkvaliteten. För färdig produkt rekommenderar vi skonsam tvätt. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.



VID FRÅGOR ANGÅENDE BESKRIVNINGEN & GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB VID EVENTUELLA RÄTTELSER I BESKRIVNINGEN Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se

Järbo
GARN®
www.jarbo.se

