

**Järbo**  
GARN

90349. Garnkvalité: Järbo 8/4. Garnalternativ; Järbo 12/6, Pascal Baby.

# STICKDESIGN

[www.jarbo.se](http://www.jarbo.se)

## Stickad gardinkappa

Storlek ca höjd 45 cm, 1 rapport ca 12 cm

Garnätgång 150 gr räcker till 5½ rapport



# Stickad gardinkappa [90349]

<b>Storlek</b>	Höjd ca 45 cm, 1 rapport ca 12 cm
<b>Garnkvalité</b>	Järbo 8/4 (nystan á 150 gr)
<b>Garnalternativ</b>	12/6, Pascal Baby
<b>Garnåtgång</b>	150 g räcker till 5½ rapport
<b>Stickor</b>	Nr 3 och rundsticka nr 3 (60cm)
<b>Virknål</b>	2,5

## Förkortningar och förklaringar

rm = rät maska

am = avig maska

omsl = omslag

tills = tillsammans

Parenteserna = virkas det antal gånger som står direkt efter parenteserna.

1 ödhpt = lyft 1 m rät, sticka 1 rm, drag den lyfta m över den stickade

1 dbl ödhpt = lyft 1 m rät, 2 rm tills, drag den lyfta m över de 2 rm tills.

Lägg upp 117 m.

Varv 1: Avigsida, am.

Varv 2: rm

Varv 3 och alla ojämn v: am

Varv 4: 8 rm, 101 am, 8 rm.

Varv 6: rm.

Varv 8: 8 rm, (2 rm tills, 1 omsl) 50 ggr, 9 rm.

Varv 10: rm.

Varv 12: 8 rm, 101 am, 8 rm.

Varv 14: rm.

Varv 16: 11 rm, (2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 5 rm) 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 11 rm.

Varv 18: 10 rm, (2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 3 rm) 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 10 rm.

Varv 20: 9 rm, (2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm) 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 9 rm.

Varv 22: 8 rm, 2 rm tills, 1 omsl, (1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 1 omsl, 1 dbl ödhpt, 1 omsl) 9 ggr, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 8 rm.

Varv 24: 9 rm, (1 omsl, 1 ödhpt, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 ödhpt, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 9 rm.

Varv 26: 10 rm, (1 omsl, 1 ödhpt, 3 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 ödhpt, 3 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 10 rm.

Varv 28: 11 rm, (1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 11 rm.

Varv 30: 12 rm, (1 omsl, 1 dbl ödhpt, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 dbl ödhpt, 1 omsl, 12 rm.

Varv 32: 11 rm, (2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm) 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 11 rm.

Varv 34: 10 rm, (2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 3 rm) 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 10 rm.

Varv 36: 9 rm, (2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm) 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 9 rm.

Varv 38: 8 rm, 2 rm tills, 1 omsl, (1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 1 omsl, 1 dbl ödhpt, 1 omsl) 9 ggr, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 8 rm.

Varv 40: 9 rm, (1 omsl, 1 ödhpt, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 ödhpt, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm, tills, 1 omsl, 9 rm.

Varv 42: 10 rm, (1 omsl, 1 ödhpt, 3 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 ödhpt, 3 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 10 rm.

Varv 44: 11 rm, (1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 5 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 11 rm.

Varv 46: 12 rm, (1 omsl, 1 dbl ödhpt, 1 omsl, 7 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 dbl ödhpt, 1 omsl, 12 rm.

Varv 48: rm.

Varv 50: 8 rm. 101 am, 8 rm

Varv 52: rm.

Varv 54: 8 rm, (2 rm tills, 1 omsl) 50 ggr, 9 rm.

Varv 56: rm.

Varv 58: 8 rm. 101 am, 8 rm.

Varv 60: rm.

Upprepa från v 16 till önskad längd, maska av.

**KANT UPPTILL**, använd rundstickan och sticka fram och tillbaka.

Varv 1: Plocka från rätsidan upp 1 m i varje v innanför yttersta m, men hoppa över vart 5:e v.

Varv 2: Avigsida, rm.

Varv 3, 5 och 7: rm

Varv 4 och 6: am.

Varv 8: vik-kant, rm.

Varv 9, 11 och 13: rm.

Varv 10, 12 och 14: am

Varv 15: maska av med rm.

Sy ned kanten.

**KANT NERTILL**

Varv 1-6: Stickas som kant upptill.

Varv 7: Virknål 2,5. Stick nålen genom de 4 första m, drag garnet genom de 4 m, x 8 lm, stick nålen genom nästa 4 m, drag garnet genom de 4 m, drag garnet genom 2 m, upprepa från x.

Spänn ut gardinen med rostfria knappnålar, fukta den och stärk den lätt med spraystärkelse, låt den torka i utspänt läge.

**DESIGN & BESKRIVNING** Gunilla Olmarker **TELEFON** 023-278 28

*Järbo*  
GARN

www.jarbo.se

