

Järbo
GARN®

91141
ZPAGETTI



Rund matta

GARNKVALITÉ Zpagetti (Rulle ca 900 g = 120 m)

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 700 g (mörkgrå)

Fg 2: Ca 700 g (grå print)

Fg 3: Ca 200 g (ljusgrå)

OBS! Färdigt mått och garnåtgång varierar beroende på garnets egenskaper.

STORLEK Ca 80 cm i diameter

VIRKNÅL Nr 12

FAKTA Zpagetti är en återvinningsprodukt som är baserad på öve

MATTA

Lägg med fg 1 upp 6 lm, slut till en ring med 1 sm. För en randad effekt: Virka i bakre maskbågen varv 1-5.

Varv 1: 1 lm, virka 2 fm i varje lm i ringen, avsluta med 1 sm i första fm = 12 fm.

Varv 2: 1 lm, 1 fm, 2 fm i varje fm, varvet ut, avsluta med 1 sm i första fm = 24 fm.

Varv 3: 1 lm, 1 fm, *1 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med 1 sm i första fm = 36 fm.

Varv 4: 1 lm, 1 fm, *2 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med 1 sm i första fm = 48 fm.

Varv 5: 1 lm, 1 fm, *3 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med 1 sm i första fm = 60 fm.

Varv 6: Byt till fg 2 och virka 3 lm, 2 st, 1 lm *3 st i följande 3 fm, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med 1 sm i första st = 20 stolpgrupper med 3 stolpar i varje

Varv 7: Virka 2 sm, (1 sm, 3 lm, 1 st) om lm, 1 lm, (2 st, 1 lm, 2 st) om nästa lm, 1 lm, *2 st om nästa lm, (2 st, 1 lm, 2 st) om nästa lm, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med 1 lm, 1 sm i första st.

Varv 8: Byt till fg 3 och virka (3 lm, 1 st) om första lm, 1 lm, *2 st om nästa lm, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med 1 sm i första st.

Varv 9: Byt till fg 2 och virka som varv 8.

Varv 10: Byt till fg 1 och virka som v 7 = ökningsvarv.

Varv 11: Byt till fg 2 och virka som v 8.

Varv 12: Byt till fg 3 och virka som v 8.

Varv 13: Byt till fg 2 och virka som v 8.

Varv 14: Virka som v 8.

Varv 15: Byt till fg 1 och virka (3 lm, 2 st) om lm, 1 lm, *3 st om nästa lm, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med 1 sm i första st.

Fäst alla trådändar, säkra gärna trådändarna genom att sy fast dem med sytråd.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm