

Glasskiosk - amigurumi

GARNKVALITÉ Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)

Mini Bomull (100% Bomull. Nystan ca 10 g = 34 m)

GARNALTERNATIV Mini Bomull Nova

STORLEKAR Ca 12-15 cm.

GARNÅTGÅNG ALLA GLASSAR

Ljusbrun: Ca 100 g (fg 8856)

Brun: Ca 70 g (fg 8843)

Vit: Ca 90 g (fg 8800)

Rosa: Ca 30 g (fg 8814)

Mörkrosa: Ca 20 g (fg 8825)

Grön: Ca 20 g (fg 8863)

Ljusgrön: Ca 40 g (fg 8876)

Blå: Ca 10 g (8862)

Gul: Ca 40 g (fg 8824)

Svart: Ca 30 g (fg 8801)

Restgarn av följande färger: Blå, rosa, gul, vit och grön (strössel på glasskulorna), rött och brunt (prickarna på Top Hat)

VIRKNÅL Nr 4 och 3.5

TILLBEHÖR Stoppnål, fyllningsvadd, papp. Kardborreband (till glasskulorna). Ev. markörer.

MASKTÄTHET Ca 15 fm och 18 v på virknål nr 4 = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på virknålen så att masktätheten stämmer.

FÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm): Gör en ögla av garnet och stick in virknålen i ögla, gör ett omslag och dra garnet genom ögla på nålen.

Fast maska (fm): Stick ner nålen i en maska från föregående varv, hämta garn (= 2 m på nålen), gör ett omslag, dra garnet genom de 2 m.

Stolpe (st): Gör ett omslag, stick ner nålen i en maska från föregående varv, hämta garn (= 3 m på nålen), gör ett omslag, dra garnet genom de 2 första m, gör ett omslag, dra garnet genom de resterande maskorna.

Smygmaska (sm): Stick ner nålen i en maska från föregående varv, gör ett omslag och dra garnet genom maskan och ögla på virknålen.

Öka 1 fm: Virka 2 fm i samma fm.

Minska 1 fm: Virka 2 fm tills så här: *Stick in nålen i nästa fm, hämta garnet*, upprepa *-* en gång till, gör 1 omslag och drag tråden genom alla 3 m på nålen.

Magisk cirkel: Se bildbeskrivning på sista sidan.

TOP HAT (A)

Arb virkas runt i cirkel.

Virka 2 lm med ljusbrunt garn och virknål nr 4.

Varv 1: Virka 2 fm i 1:a lm.

Varv 2: Öka 1 fm i varje fm (=4 fm).

Varv 3: *1 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=6 fm).

Varv 4: *1 fm i var och en av de nästa 2 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=8 fm).

Varv 5 (och sedan alla ojämna v där inget annat anges): Virka 1 fm i varje fm.

Varv 6: *1 fm i var och en av de nästa 3 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=10 fm).

Varv 8: *1 fm i var och en av de nästa 4 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=12 fm).

Varv 10: *1 fm i var och en av de nästa 5 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=14 fm).

Varv 12: *1 fm i var och en av de nästa 6 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=16 fm).

Varv 14: *1 fm i var och en av de nästa 7 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=18 fm).

Varv 16: *1 fm i var och en av de nästa 8 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=20 fm).

Varv 18: *1 fm i var och en av de nästa 9 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=22 fm).

Varv 20: *1 fm i var och en av de nästa 10 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=24 fm).

Varv 21: Virka 1 fm i varje fm.

Byt till vitt garn (men klipp inte av det ljusbruna garnet).

Varv 22: *1 fm i var och en av de nästa 11 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=26 fm).

Varv 24: *1 fm i var och en av de nästa 12 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=28 fm).

Varv 25, 26 och 27: Virka 1 fm i varje fm.

Fäst de vita garnändarna på insidan av struten.

Virka en smygmaskös i det ljusbruna garnet längs med "strutkanten", dvs. skarven mellan ljusbrunt och vitt.

Smygmaskös: Börja med att sticka virknålen genom arbetet från utsidan och hämta upp en ögla av det ljusbruna garnet. *Stick virknålen igenom arbetet från utsidan, hämta upp garnet på baksidan, dra garnet genom både arbetet och ögla på nålen* = 1 sm.

Fortsätt att virka sm *-* med ett nedtag mellan varje fm, runt hela struten. Dra igenom garnet och fäst trådarna på insidan av struten.

Lock:

Gör en magisk ring med vitt garn.

Varv 1: Virka 3 lm (=1:a st). Virka sedan 11 st i ringen. Avsluta varvet genom att sluta det med 1 sm i den 3:e av de 3 lm i början på varvet (=12 m).

Varv 2: Virka 3 lm (=1:a st). Virka sedan 1 st på samma ställe som de 3 lm. Virka 2 st i varje m från föregående varv. Sluta med 1 sm i den 3:e av de 3 lm i början på varvet (=24 m).

Varv 3: Virka 3 lm (=1:a st). Virka sedan 1 st på samma ställe som de 3 lm, *5 st, 2 st i nästa m* upprepa *-* ytterligare 2 ggr, virka 5 st, sluta med 1 sm i den 3:e av de 3 lm i början på varvet (=28 m). **OBS!** Ta inte av garnet! Det behövs när locket ska monteras på struten.

Fyll struten med vadd. Lägg locket mot struten. Virka fast locket på struten genom att virka 28 fm ovanifrån genom lockets yttre rad av st och strutens övre varv av fm. Avsluta med 1 sm. Dra igenom garnet och fäst lösa trådar.

Prickar: Virka två prickar med virknål nr 3.5 - en i brunt garn (choklad) och en i rött garn (jordgubb): Gör en magisk ring. Virka 2 lm.

Virka 11 fm i ringen. Avsluta med 1 sm i den 2:a av de 2 lm i början på varvet. Dra igenom tråden och lämna tillräckligt mycket för att det ska räcka till att sy fast pricken på strutens lock. Fäst den andra tråden.

Gör ytterligare en prick. Sy fast prickarna enligt bild.

STORSTRUT (B)

Arb virkas runt i cirkel.

Virka 2 lm med ljusbrunt garn och virknål nr 4.

Varv 1: Virka 2 fm i 1:a lm.

Varv 2: Öka 1 fm i varje fm (=4 fm).

Varv 3: *1 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=6 fm)

Varv 4: *1 fm i var och en av de nästa 2 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=8 fm).

Varv 5 (och sedan alla ojämna v där inget annat anges): Virka 1 fm i varje fm.

Varv 6: *1 fm i var och en av de nästa 3 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=10 fm).

Varv 8: *1 fm i var och en av de nästa 4 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=12 fm).

Varv 10: *1 fm i var och en av de nästa 5 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=14 fm).

Varv 12: *1 fm i var och en av de nästa 6 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=16 fm).

Varv 14: *1 fm i var och en av de nästa 7 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=18 fm).

Varv 16: *1 fm i var och en av de nästa 8 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=20 fm).

Varv 18: *1 fm i var och en av de nästa 9 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=22 fm).

Varv 20: *1 fm i var och en av de nästa 10 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=24 fm).

Varv 21: Virka 1 fm i varje fm.

Byt till vitt garn (men klipp inte av det ljusbruna garnet):

Varv 22: *1 fm i var och en av de nästa 11 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=26 fm).

Varv 23: Virka 1 fm i varje fm.

Byt till brunt garn:

Varv 24: *1 fm i var och en av de nästa 12 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=28 fm).

Varv 25, 26, 27, 28, 29: Virka 1 fm i varje fm.

Låt det bruna garnet vila (ta ej av tråden). Fäst de vita garnändarna på insidan av struten.

Virka en smygmaskös i det ljusbruna garnet längs med "strutkanten", dvs. skarven mellan ljusbrunt och vitt.

Smygmaskös: Börja med att sticka virknålen genom arbetet från utsidan och hämta upp en ögla av det ljusbruna garnet. *Stick virknålen igenom arbetet från utsidan, hämta upp garnet på baksidan, dra garnet genom både arbetet och ögla på nålen* = 1 sm.

Fortsätt att virka sm *-* med ett nedtag mellan varje fm, runt hela struten. Dra igenom garnet och fäst trådarna på insidan av struten.

Återgå till att virka toppen på glassen, med det bruna garnet:

Varv 30: *Minska 1 fm* upprepa *till* v runt. (14 m)

Varv 31-32: Virka 1 fm i varje fm.

Fyll glassen med vadd och virka igen hålet, så här:

Varv 33: *Minska 1 fm*, upprepa *-* v runt (=7 m).

Varv 34: Virka 1 fm i varje fm.

Varv 35: *Minska 1 fm*, upprepa *-* ytterligare 2 ggr. Avsluta med en sm.

Dra igenom garnet och sy ihop glassen.

STRUT MED LÖSTAGBARA GLASSKULOR (C)

Strut:

Arb virkas runt i cirkel.

Virka 2 lm med ljusbrunt garn och virknål nr 4.

Varv 1: Virka 2 fm i 1:a lm.

Varv 2: Öka 1 fm i varje fm (=4 fm).

Varv 3: *1 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=6 fm).

Varv 4: *1 fm i var och en av de nästa 2 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=8 fm).

Varv 5 (och sedan alla ojämna v där inget annat anges): Virka 1 fm i varje fm.

Varv 6: *1 fm i var och en av de nästa 3 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=10 fm).

Varv 8: *1 fm i var och en av de nästa 4 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=12 fm).

Varv 10: *1 fm i var och en av de nästa 5 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=14 fm).

Varv 12: *1 fm i var och en av de nästa 6 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=16 fm).

Varv 14: *1 fm i var och en av de nästa 7 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=18 fm).

Varv 16: *1 fm i var och en av de nästa 8 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=20 fm).

Varv 18: *1 fm i var och en av de nästa 9 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=22 fm).

Varv 20: *1 fm i var och en av de nästa 10 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=24 fm).

Varv 21: Virka 1 fm i varje fm.

Varv 22: *1 fm i var och en av de nästa 11 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=26 fm).

Byt till vitt garn (men klipp inte av det ljusbruna garnet):

Varv 24: *1 fm i var och en av de nästa 12 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* 1 gång till (=28 fm).

Varv 25: Virka 1 fm i varje fm varvet runt. Avsluta med en sm. Dra igenom garnet. Fäst de vita garnändarna på insidan av struten.

Virka en smygmask söm i det ljusbruna garnet längs med "strutkanten", dvs skarven mellan ljusbrunt och vitt.

Smygmask söm: Börja med att sticka virknålen genom arbetet från utsidan och hämta upp en ögla av det ljusbruna garnet. *Stick virknålen igenom arbetet från utsidan, hämta upp garnet på baksidan, dra garnet genom både arbetet och öglan på nålen* = 1 smygmaska. Fortsätt att virka smygmaskor *-* med ett nedtag mellan varje fm, runt hela struten. Dra igenom garnet och fäst trådarna på insidan av struten.

Lock: Gör en magisk ring med vitt garn.

Varv 1: Virka 3 lm (1:a st). Virka sedan 11 st i ringen. Avsluta varvet genom att sluta det med 1 sm i den 3:e av de 3 lm i början på varvet (=12 m).

Varv 2: Virka 3 lm (1:a st). Virka sedan 1 st på samma ställe som de 3 lm. Virka 2 st i varje m från föregående varv. Avsluta med 1 sm i den tredje av de 3 luftmaskorna i början på varvet (=24 m).

Varv 3: Virka 3 lm (1:a st) Virka sedan 1 st på samma ställe som de 3 lm, seadn *5 st, 2 st i nästa m* upprepa *-* ytterligare 2 ggr, virka 5 st, avsluta med 1 sm i den 3:e av de 3 lm i början på varvet (=28 m). **OBS!** Ta inte av garnet!

Det behövs när locket ska monteras på struten.

Fyll struten med vadd. Lägg locket mot struten. Virka fast locket på struten genom att virka 28 fm ovanifrån genom lockets yttre rad av st och strutens övre varv av fm. Avsluta med 1 sm. Dra igenom garnet och fäst lösa trådar.

GLASSKULOR

Virka 3 kulor enligt nedanstående beskrivning. En i rosa, en i grönt och en i vitt.

Arb virkas runt i cirkel. Gör en magisk ring.

Varv 1: Med virknål nr 4, virka 5 fm i den magiska ringen.

Varv 2: *Öka 1 fm i varje fm (=10 fm).

Varv 3: *1 fm, öka 1 fm*, upprepa *-* varvet runt (=15 fm).

Varv 4: *1 fm, öka 1 fm, 1 fm*, upprepa *-* varvet runt (=20 fm).

Varv 5: *4 fm, öka 1 fm*, upprepa *-* varvet runt (=24 fm).

Varv 6-8: Virka 1 fm i varje fm (=24 fm).

Varv 9: *4 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* varvet runt (=20 fm).

Varv 10: *2 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* varvet runt (=15 fm).

Varv 11: *1 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* varvet runt (=10 fm) .

Fyll med vadd.

Varv 12: *Minska 1 fm*, upprepa *-* v runt (=5 fm).

Dra igenom garnet. Slut hålet genom att sy runt kanten med stoppnål och dra åt. Fäst lösa trådar.

Brodera strössel genom att sy stygn med grönt, blått, gult och rosa garn på glasskulans ovansida.

MONTERING

Sy fast en liten bit kardborreband under varje kula. Sy sedan fast motsvarande del av kardborrebanden på strutens lock, så att glasskulorna kan fästas på struten.

GLASSKULOR (D)

Virkas som glasskolor till STRUT MED LÖSTAGBARA GLASSKULOR (C).

Polkaglass virkas randig enligt följande:

Varv 1-2: Vitt garn.

Varv 3-12: Vartannat varv mörkrosa garn och vartannat varv vitt garn.

Mangoglasskulan virkas med gult garn och blåbärsglasskulan virkas med blått garn.

Brodera strössel genom att sy stygn med vitt garn på mango-/blåbärsglasskulans ovansida.

PIGGELIN (E)

Arb virkas runt i cirkel.

Gör en magisk ring med ljusgrönt garn.

Varv 1: Virka med virknål nr 4, 7 fm om den magiska ringen.

Varv 2: Öka 1 fm i varje fm (=14 fm).

Varv 3: *1 fm i nästa fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt (=21 fm).

Varv 4-18: Virka 1 fm i varje fm.

Varv 19: *1 fm i nästa fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt (=14 m).

Fyll glassen med vadd. Virka sedan igen hålet så här:

Varv 20: *Minska 1 fm*, upprepa *-* v runt (=7 fm).

Varv 21: Virka 1 fm i varje fm. Avsluta med en sm och dra igenom garnet.

Slut hålet genom att sy runt kanten med stoppnål och dra åt. Fäst lösa trådar.

GLASSPINNE

Gör en magisk cirkel med ljusbrunt garn.

Varv 1: Virka med virknål nr 4, 6 fm om den magiska ringen.

Varv 2: *1 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* ytterligare 2 gånger (=9 fm).

Varv 3-6: Virka 1 fm i varje fm.

Varv 7: *1 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* ytterligare 2 gånger (=6 fm).

Dra igenom garnet och klipp av, men lämna en garnända som räcker till att sy fast pinnen på glassen.

Klipp till en pappbit som motsvarar den virkade pinnens storlek. Skjut in pappbiten i pinnen.

MONTERING

Sy fast glasspinnen mot glassens undersida (se bild).

ANANAS SPLIT (F)

Virkas som PIGGELIN (E) men med brunt garn varv 1-9, därefter med gult garn varv 10-21.

TWISTER (G)

Arb virkas runt i cirkel.

Gör en magisk ring med gult garn.

Varv 1: Virka med virknål nr 4, 7 fm i den magiska ringen.

Varv 2: Öka 1 fm i varje fm (=14 fm).

Byt färg till mörkrosa:

Varv 3: *1 fm i nästa fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt (=21 fm).

Byt till ljusgrönt garn:

Varv 4-5: Virka 1 fm i varje fm.

Byt till mörkrosa garn:

Varv 6-7: Virka 1 fm i varje fm.

Varv 8-21: Fortsätt att virka 1 fm i varje fm i ränder enligt följande: *2 v ljusgrönt, 2 v mörkrosa*, upprepa *-* och sluta med 2 v ljusgrönt.

Byt till mörkrosa garn:

Varv 22: *1 fm i nästa fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt (=14 m).

Fyll glassen med vadd.

Byt till gult garn och virka sedan igen hålet så här:

Varv 23: *Minska 1 fm*, upprepa *-* v runt (=7 fm).

Varv 24: Virka 1 fm i varje fm. Avsluta med en sm och dra igenom garnet. Slut hålet genom att sy runt kanten med stoppnål och dra åt. Fäst lösa trådar.

GLASSPINNE

Virkas lika som glasspinne till PIGGELIN (E).

MONTERING

Sy fast glasspinnen mot glassens undersida (se bild).

CHOKLADPINNE (H)

Arb virkas runt i cirkel.

Gör en magisk ring med brunt garn.

Varv 1: Virka med virknål nr 4, 7 fm om den magiska ringen.

Varv 2: Öka 1 fm i varje fm (=14 fm).

Varv 3-20: Virka 1 fm i varje fm.

Byt till vitt garn:

Varv 21: Virka 1 fm i varje fm.

Fyll glassen med vadd. Virka sedan igen hålet så här:

Varv 20: *Minska 1 fm*, upprepa *till* v runt (=7 fm).

Varv 21: Virka 1 fm i varje fm. Avsluta med 1 sm och dra igenom garnet.

Slut hålet genom att sy runt kanten med stoppnål och dra åt. Fäst lösa trådar.

GLASSPINNE

Gör en magisk ring med ljusbrunt garn.

Varv 1: Virka med virknål nr 4, 6 fm om den magiska ringen.

Varv 2-7: Virka 1 fm i varje fm.

Dra igenom garnet och klipp av, men lämna en garnända som räcker till att sy fast pinnen på glassen.

Klipp till en pappbit som motsvarar den virkade glasspinnens storlek. Skjut in pappbiten i pinnen.

MONTERING

Sy fast glasspinnen mot glassens undersida (se modellbild).

JORDGUBBSPINNE (I)

Virkas som CHOKLADPINNE (H) men byt till rosa garn varv 8-20.

SANDWICH (J)

Chokladplattor: Lägg upp 20 lm, med brunt garn och virknål nr. 4

Varv 1: Vänd genom att göra en fm i 3:e lm från nålen, virka 17 fm, vänd.

Varv 2-10: Virka 2 lm (=1:a fm), 17 fm (=18 m), vänd.

Fäst lösa trådar.

Virka ytterligare en platta.

Vaniljglass:

OBS! Virkas med slutna varv.

Lägg upp 56 lm löst, med vitt garn och virknål nr. 4. Slut luftmaskkedjan till en ring med 1 sm.

Varv 1-2: Virka 2 lm. Virka sedan 1 fm i varje fm. Slut varvet med en sm i den andra lm i början av varvet.

Dra igenom garnet och fäst lösa trådar.

MONTERING

Lägg en av chokladplattorna mot den ena kanten på vaniljglassen. Virka med brunt garn och virknål nr 4, fast plattan mot vaniljglassen genom att virka 56 fm (Långsida: 18 fm + kortsida: 10 fm + långsida: 18 fm + kortsida: 10 fm) ovanifrån genom plattans och glassens yttervarv. Avsluta med 1 sm. Gör sedan samma sak med den andra chokladplattan. När 10 fm återstår: Fyll glassen med vadd och virka sedan igen hålet.

LAKRITSPUCK (K)

OBS! Virkas med slutna varv.

Rundlar: Gör en magisk ring med svart garn.

Varv 1: Virka med virknål nr 4, 3 lm (=1:a st) och sedan 11 st i ringen. Slut varvet med 1 sm (=12 st).

Varv 2: Virka 3 lm (=1:a st) och 1 st på samma ställe. Öka sedan genom att virka 2 st i varje m, varvet runt. Avsluta med 1 sm (=24 m).

Varv 3: Virka 3 lm (=1:a st) och 1 st på samma ställe. *1 st, öka genom att virka 2 st i nästa st* upprepa från *-* varvet runt (=36 st). Slut varvet med 1 sm. Drag igenom garnet.

Gör en rundel till. Fäst lösa trådar.

Sida: Lägg upp 36 lm löst, med svart garn och virknål nr. 4. Slut luftmaskkedjan till en ring med 1 sm.

Varv 1-2: Virka 2 lm. Virka sedan 1 fm i varje fm. Slut varvet med en sm i den 2:a lm i början av varvet.

Dra igenom garnet och fäst lösa trådar.

Fäst lösa trådar.

GLASSPINNE

Virkas lika som glasspinne till PIGGELIN (E).

MONTERING

Lägg en av rundlarna mot den ena kanten av sidostycket. Virka med svart garn och virknål nr 4, fast rundeln mot sidostycket genom att virka 36 sm, genom rundelns och sidostyckets ytterkanter. Gör likadant med den andra rundeln. När 10 sm återstår: Fyll med vadd och virka sedan igen hålet. Sy fast glasspinnen mot glassens undersida (se bild).

Magisk ring - steg för steg



1. Forma garnet till en ring genom att korsa den långa tråden över den korta. Den korta garnänden ligger i handen.



2. Stick in virknålen i ringen...




3. ...och dra garnet genom till en ögla.




4. Gör ett omslag...



5. ...och dra garnet genom ögla (=1 lm).



6. Stick ner nålen i ringen (om båda trådarna) ...




7. ...och hämta upp garn (=2 m på nålen)...



8. Gör ett omslag och dra garnet genom båda m...




9. ... =1 fm.



10. Fortsätt virka önskat antal fm runt ringen.



11. Håll i arbetet och dra i den korta tråden så ringen blir mindre.



12. Arbetet sluter sig utan hål i mitten.



13. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. Dra ev lite till i den korta tråden.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm