


STICKDESIGN

Järbo
GARN

RAGGI/SLINGER



Tröja och mössa till herr

GARNKVALITE: Raggi

STORLEK: S-M-L-XL

ÖVERVIDD: (Paggets mått) ca 118-126-132-138 cm

HEL LÄNGD: 73-75-77-77 cm

GARNÅTGÅNG:

10-11-11-12 hg bfg.

3-3-3-3 hg mfg

STICKOR: Nr 3,5 och 4,5

MASKTÄTHET 19 m slätstickning på stickor nr 4,5 = 0 cm

Kontrollera nogga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.

Första och sista stickas alltid rät = kantm.

Randning: 2 varv mfg, 2 varv bfg.

Upprepa dessa varv.

BAKSTYCKET:

Lägg med mfg och stickor 31/, upp 98-106-114-122 m och sticka randningen i resår lr la tills man stickat 6 ränder i mfg. Öka 15 m jämnt fördelat på sista resårvarvet.

Byt till stickor 41/z och bfg samt sticka slätstickning. Sticka rakt tills arb mäter 71-73-75-75 cm, då sätts de mittersta 29-31-33-33 m på en avmål för halsringningen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 2 m 2 ggr för halsringningen.

När arb mäter 73-75-77-77 cm avm resterande m för axeln.

Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKET:

Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 51-53-55-55 cm, då avm de 3 mittersta m och var sida stickas för sig. När arb mäter 65-67-69-69 sätts de yttersta 9-10-11-11 m mot halsringningen på en avmål. Avm ytterligare 3,2,1,1,1 m för halsringningen.

När arb mäter 73-75-77-77 cm avm resterande m för axeln.

Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR:

Lägg med mfg och stickor 31/, upp 52-54-56-58 m och sticka resår lika som bakstycket. Öka 17 m jämnt fördelat över sista resårvarv.

Byt till stickor 41/z och bfg samt sticka slätstickning.

När arb mäter 9 cm ökas 1 m i var sida var cm 17-19-21-23 ggr=103-109-115-121 m.

När arb mäter 48-50-52-54 cm eller önskad längd avm alla m elastiskt.

FICKA:

Lägg med bfg och stickor 41/z upp 15 m och sticka slätstickning. Öka 1 m i var sida vartannat varv 7 ggr=29 m.

Sticka därefter rakt tills arb mäter 13 cm. Nästa varv från avigsidan stickas rät=vikvarv. Sticka 4 varv slätstickning. Maska av.

FICKLOCK:

Lägg med bfg och stickor 41/z upp 5 m och sticka slätstickning. Öka 3 m i var sida vartannat varv 4 ggr=29 m. Samtidigt med 7:e varvet görs 1 knapphål mitt på ficklocket och över 1 m. Knapphållet görs genom att man maskar av 1 m som åter läggs upp på nästa varv. Fortsätt sticka rakt tills arb mäter 6 cm. Maska av.

MONTERING OCH HALSKANT:

Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar. Låt torka.

Sy axelsömmarna.

Halskant: Plocka med mfg och stickor 31/z upp ca 104-106-108-110 m och sticka resår lika som bakstycket i 7 cm. Maska av i resår.

Vik halskanten inåt och sy till den med elastiska stygn.

Sprundet: Höger sida: Plocka med bfg och stickor 31/z upp ca 40-40-42- 42 m och sticka resår lr la i 6 varv. Maskar av i resår.

Vänster sida: Sticka lika som höger sida, men på 3:e varvet görs 3 knapphål. Det översta mitt i halskanten de övriga med jämna mellanrum. Knapphålen görs genom att man maskar av 2 m som åter läggs upp på nästa varv.

Sy till sprundet omlott nertill. Sy i ärmarna. Sy ärmoch sidsömmarna samtidigt.

Placera ut fickan och sy fast den, se modell. Till sist sy i knappar i sprundet och på ficklocket.

MÖSSA:

Lägg med mfg och stickor 41/, upp 118 m och sticka resår 2r 2 i 26 cm, då börjar hoptagningarna.

Varv 1: * 2 rm tills, 2 am *Upprepa *-* varvet ut.

Varv 2 och alla jämna varv: rm på rm och am på am.

Varv 3: * lrm, 2 am tills*. Upprepa *-* varvet ut.

Varv 5: * lyft 1 m, 1 am, drag den lyfta m över* Upprepa *-* varvet ut.

Varv 7: * lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över* Upprepa *-* varvet ut.

Tag av garnet och träd genom de återstående m och fäst väl.

Sy ihop mössan baktill och vik upp kantan, se modell.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevvidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm