


Järbo
GARN

90321. Garnkvalité: Raggi, alt. Gästrike 4 tr och Vinga.

STICKDESIGN

www.jarbo.se



Baby och barnjacka med
huva, mössa och vantar



Baby och barnjacka med huva, mössa och vantar

Garnkvalité: Raggi

Garnalternativ: Gästrike 4 tr

Stickor: Nr 4, 4½ och 5

Virknål: Nr 4 ½

JACKA, MÖSSA & VANTAR.

Storlek: ½ (1) 2 (3) 4 år.

PLAGGETS MÅTT

Tröjans Bröstvidd: 58 (64) 68 (70) 72 cm

Hel längd: 26 (30) 36 (38) 40 cm

Huvudets omk: 41 (47) 49 (50) 51 cm

Garnåtgång: fg 1

JACKA 400 400 500 500 600 g

MÖSSA fg 1

100 100 100 100 100 g

VANTAR fg 1 melerad

100 100 100 100 100 g

Tillbehör: 1 st dragkedja.

Masktäthet: 21 m mönsterstickning på stickor 5 = 10 cm.

OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

Sticka första och sista m rät alla v = kantm.

Öka 1 m = Sticka 1 m i föregående varvs maskbåge.

JACKA. BAKSTYCKET

Lägg upp med stickor 5, 63 (68) 73 (78) 80 m och sticka 1 varv rätstickning. Övergå till att sticka mönster enligt diagram. Varvet börjar med 1 kantm, 1 (1) 1 (1) 2 am och därefter från pilen och varvet slutar med 1 (1) 1 (1) 2 am, 1 kantm. Sticka rakt tills arbetet mäter 24 (28) 34 (36) 38 cm, nu avmaskas de mittersta 17 (20) 21 (24) 26 m för nacken och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 2-1m för nacken.

När arbetet mäter 26 (30) 36 (38) 40 cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg upp med stickor 5, 31 (34) 36 (39) 40 m och sticka 1 v arv rätstickning. Övergå till att sticka mönster enligt diagram och börja i sidan lika som bakstycket. Sticka rakt tills arbetet mäter 22 (26) 32 (34) 36 cm, nu avmaskas de yttersta 6 (8) 8 (10) 11 m mot framkanten. Avmaska ytterligare 2-2-1 m för halsringningen.

När arbetet mäter 26 (30) 36 (38) 40 cm avmaskas resterande m för axeln.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika som vänster framstycke, men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Lägg upp med stickor 5, 38 (41) 43 (45) 48 m och sticka 1 varv rätstickning. Övergå till att sticka mönster enligt diagram. Varvet börjar med 1 kantm, 1 (0) 1 (2) 1 am och därefter från pilen och varvet slutar med 1 (0) 1 (2) 1 am.

När arb mäter 2 cm ökas 1 m i var sida vart 6:e varv 7 (9) 10 (11) 11 ggr = 52 (59) 63 (67) 70 m. Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs. (Ökningarna stickas efterhand i mönster).

När arbetet mäter 16 (20) 23 (25) 26 cm avm alla m elastiskt.

KAPUSCHONG

Lägg upp med stickor 4 ½ , 65 (69) 71 (73) 75 m och sticka resår 1rm, 1am i 5 varv. Öka 6 (6) 8 (8) 8 m jämnt fördelat över sista resårvarvet. Byt till stickor 5 och sticka mönster enligt diagram. Varvet börjar med 1 kantm, 0 (0) 1 (0) 1 am och därefter från pilen och varvet slutar med 0 (0) 1 (0) 1 am, 1 kantm.

När arbetet mäter 14 (16) 17 (18) 19 cm avmaskas 10 m i var sida 3 ggr = 11 (15) 19 (21) 23 m kvar dessa maskor avmaskas på en gång, ej för fast.

MONTERING

Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna och beräkna ett ärmhålsdjup på ca 12 (14) 15 (16) 17 cm ner på var sida om axeln.

Sy ärm och sidsömmar. Vik kapuschongen på mitten och sy ihop den baktill. Passa in kapuschongen runt halsringningen och sy fast den. Virka 1 v fm med virknål 4 ½ längs framkanterna. Sy i en dragkedja längs framkanten.

Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka.

MÖSSA

Börja med knytbandet och lägg upp 4 m på stickor 4 ½ sticka resår 2rm, 2am i 10 cm (gäller samtliga storlekar) därefter ökas 1 m vartannat varv tills det finns 22 (24) 24 (26) 26 m på stickan = öronlapp.

När arbetet mäter 16 (16) 16 (17) 17 cm tag av garnet. Låt arbetet vila. Sticka den andra öronlappen lika.

Lägg upp 6 (6) 6 (6) 6 m, sticka m från stickan och fortsätt sticka resår, lägg upp 28 (30) 32 (34) 38 m, sticka de vilande maskorna i resår, lägg upp 6 (6) 6 (6) 6 m = 84 (90) 92 (98) 102 m. Sticka resår över alla maskor i 5 varv. (Se till att resåren stämmer med resåren på öronlapparna.) Minska 1 (0) 0 (0) 0 m på sista resår och öka 0 (0) 1 (0) 1 m = 83 (90) 93) 98 (103) m

Byt till stickor 5 och sticka mönstret in enligt diagram. Varvet börjar med 1 kantm, 1 (1) 1 (1) 1 am och därefter från pilen och varvet slutar med 1 (1) 1 (1) 1 am, 1 kantm. Sticka tills mitt fram mäter 11 (12) 14 (15) 16 cm. På nästa varv stickas de 2 räta maskorna tillsammans rät varvet ut. Sticka 3 varv rm på rm och am på am. Nästa varv från rätsidan stickas 2 m tillsammans varvet ut. Sticka varvet tillbaks avigt. Upprepa detta hoptagningsvarv ytterligare 2 gånger med 1 varvs mellanrum.

Tag av garnet, drag det genom de återstående m och fäst. Sy ihop mössan mitt bak.

VANTAR

Lägg upp med stickor nr 4, 24 (26) 28 (30) 32 m och sticka resår 1rm, 1am i 5 (5) 5 (6) 6 cm. Byt till stickor nr 4 ½ och sticka slätst.

Sticka 4 varv. Börja därefter öka för tumkilen. Sticka 11 (12) 13 (14) 15 m, öka 1m, 2 rm, öka 1 m, 11 (12) 13 (14) 15 m. Upprepa dessa ökningarna varje varv från rätsidan ytterligare 2 (3) 3 (4) 5 ggr. Gör ökningarna hela tiden innanför de 11 (12) 13 (14) 15 m i var sida. Sticka 1 varv efter den sista ökningen. Sätt sedan tumkilens 8 (10) 10 (12) 14 m på en tråd och lägg upp 2 ny m i tumgreppet.

Sticka tills slätstickningen mäter 7 (8) 8 ½ (9) 9 ½ cm. Minska sedan på ett varv från rätsidan genom att sticka ihop maskorna 2 och 2. Upprepa detta minskningsvarv vartannat varv ytterligare 2 ggr. Sticka 1 varv. Träd garnet genom de återstående m och fäst.

Tumme: Tag m från tråden och lägg upp 1 ny m i var sida. Sticka slätstickning i 1 ½ (2) 2 ½ (3) 3 cm. Sticka därefter ihop m 2 och 2. Sticka ytterligare 1 varv. Träd garnet genom m och fäst. Sticka den andra vanten lika

MONTERING

Sy ihop vanten i sidan. Till sist sy fast tummen.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevvidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägga arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm