



Virkad pekbok med broderade djur

GARNKVALITET Soft Cotton (100 % Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)

MASKTÄTHET Ca 19 m x 21 v med virknål 4 mm = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

BOKENS MÅTT Ca 15 x 17 cm

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 200 g (fg 8849, ljusblå)

Fg 2: Ca 100 g (fg 8876, mintgrön)

Fg 3: Ca 50 g (fg 8861, gammalrosa)

Fg 4: Ca 50 g (fg 8843, barkbrun)

Fg 5: Ca 50 g (fg 8801, svart)

Fg 6: Ca 50 g (fg 8800, vit)

VIRKNÅL 4 mm

TILLBEHÖR Trubbig nål

FÖRKLARINGAR

Motiven broderas med korsstyggn. Varje korsstyggn består av 2 stygn på diagonalen som korsar varandra. Låt alltid de översta stygnen ligga åt samma håll för ett jämnt resultat.

1 ruta i diagrammet motsvarar 1 fast maska.

TIPS

A: Om du gillar att virka fyrkanter kan du använda garnresterna till att virka haklappar med motiv. Runt varje fyrkant virkas 1 v fm + 1 v kräftgång (= fm från vänster mot höger).

Virka ett band så här: Virka 42 lm + 1 lm att vända med. Virka 4 v fm (alla v vänds med 1 lm). Ta av garnet och fäst en hängselklämma (finns i välsorterade sybehörsbutiker) i var ände på bandet. Bandet fästs runt barnets hals och kläms sedan fast i haklappen i var sida. Ett band kan användas till flera haklappar.

B: Virka en fyrkant, brodera ett djurmotiv och sätt det i en ram till en söt och annorlunda tavla i barnrummet.

C: Virka 6 motiv i tunnare garn och sy ihop till ett överdrag till en skumgummitärning.

BOKENS SIDOR

Fg 2: Virka 30 lm + 1 lm att vända med. Alla v vänds med 1 lm.

Virka 10 v och byt till fg 1. Virka 20 v och maska av.

Virka sammanlagt 8 sidor till boken.

BRODERI

Brodera motiven med korsstyggn på de virkade sidorna. Följ rutorna i diagrammen.

På framsidan broderas barnets namn, datum eller bokens titel.

Sy ihop sidorna 2 och 2, se nedan.

HÅLVARV

Varje boksida avslutas med ett hålvarv för montering av sidorna.

OBS! På hälften av sidorna virkas hålvarvet i vänster sida, på övriga sidor virkas hålvarv i höger sida. Se foto.

Fg 6. Börja i yttersta m. Virka 4 lm, *hoppa över 1 v, 1 st i nästa v, 1 lm*. Upprepa från * till * och avsluta med 1 st i sista v.

Fäst alla ändar och montera sen ihop bokens sidor.

VIRKADE BAND










Virka 17 lm med fg 6, vänd och börja virka i 2:a lm från nålen. Virka hst v ut.

Ta av garnet. Virka ytterligare 2 band på samma sätt.

MONTERING

Sy ihop sidorna 2 och 2 med förstygnet i fig 6. Sy först från det ena hållet och därefter från det andra (se foto). På så sätt blir kanten stadig och kan tåla många timmar i små barnhänder.

Trä in de virkade banden i bokens rygg, genom alla hålv och sy ihop till en ring. Ringarna placeras i toppen, i botten och i mitten.



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **ytterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm