Järbo GARN®

9-30

**RAGGI**
M ca 1200 g



Version 1

# Oversize 80-talskofta

**GARNKVALITÉ** Raggi
**GARNALTERNATIV** Gästrike 4 tr
**STORLEKAR/DAM** XS(S)M(L) XL
**STORLEKAR/EUR** 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50
**BRÖSTVIDD** 76-80(84-88)92-96(100-104)110-116 cm **Kroppsmått**
**ÖVERVIDD** Ca 99(105)114(120)130 cm **Plaggets mått**
**LÄNGD** Ca 78(80)82(84)86 cm **Plaggets mått**
**GARNÅTGÅNG** Ca 1100(1150)1200(1250)1300 g
**STICKOR** Nr 4½ och Nr 5
**RUNDSTICKA** Nr 4½, 80 cm
**VIRKNÅL** Nr 4½
**MASKTÄTHET** 19 m och 26 v = 10 cm på stickor nr 5

**TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.**

**VIRKFÖRKLARING**
**Lm (luftmaska)**: Gör en ögla X stick ner nålen i öglan och drag igenom garnet. Upprepa från X tills önskat antal m erhållits.
**Fm (fast maska):** Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet igenom dessa 2 m.

**BAKSTYCKET**
Lägg med st 4½ upp 96(102)110(116)126 m och sticka rätst i 4 cm. Byt till st 5 och sticka slätst.
När arb mäter 52(53)54(55)57cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 2-2-1-1(3-2-1-1)3-2-1-1(4-2-1-1)4
2-1-1 m. Vid 75(77)79(81)83 cm avm för nacke och axlar samtidigt. Avm för nacken de mittersta 22(24)24(26)28 m, sticka var sida för sig och avm för axeln vartannat v 9-1010(10-10-10)11-11-12(11-12-12)13-13-13 m.
Vid nacken avm vartannat v ytterl 1-1 m.

**VÄNSTER FRAMSTYCKE**
Lägg med st 4½ upp 47(49)53(56)61 m och sticka rätst i 4 cm. byt till st 5 och slätst. När arb mäter 49(50)51(52)53 cm börjar man snedda för v-ringningen. Gör 1 int innanför kantm med 3 varvs mellanrum 9(7)7(9)11 ggr och med 5 varvs mellanrum 3(5)5(4)(3) ggr. Int= 2 m tillsammans rät. OBS! Maska av för ärmhål och axlar vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

**HÖGER FRAMSTYCKE**
Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Int här = sticka tillsammans 2 m rät i de bakre maskbågarna.

**ÄRMARNA**
Lägg med st 4½ upp 68(70)70(70)70 m och sticka rätst (1:a v = räts) i 10 cm (sista v från avigs). Byt till st 5 och slätst och öka 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 3(3½)3(3)3 cm mellanrum tills det finns 86(90)94(96)96 m på stickan. När arb mäter 50(51)52(53)54 cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 3-2-1-1 (3-2-1-1) 3-2-1-1 (4-2-1-1) 4-2-1-1 m. Därefter avm rest m elastiskt.

**SKÄRP**
Lägg med virknål 4½ upp 11 lm.
**Varv 1**: hoppa över 1 lm närmast nålen och virka 10 fm.
**Varv 2:** 1 lm, 10 fm.
Upprepa varv 2 till hela skärpet mäter ca 160 cm (till önskad längd). Tag av garnet och drag garnet genom m. Fäst.

**MONTERING**
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. **Vänster framkant och krage:** Lägg på st 5 upp 169(173)177(183)187 m. Byt till rundst 4½. Sticka fram- och tillbaka i resår 1 rm, 1 am i 19 v. Maska av 91(93)95(97)99 m = rak framkant. Nu avm vartannat v för kragen 1 m 2 ggr, 2 m 3 ggr, 3 m 4 ggr, och slutligen 6 m 5 ggr. **OBS**! Under tiden vid 12 cm minskas 8 m jämnt fördelat genom att på ett v från kragens räts sticka ihop 1 rm, 1 am, 1 rm till 1 rm sammanlagt 4 ggr. När alla avm

*COPYRIGHT Nordanå Crafts AB. Reproduction and publication of materials and texts is not permitted without the consent of Nordanå Crafts AB.*
*Information: info@nordana.se Designer: Katarina Segerbrand*

är gjorda avm resterande m elastiskt. **Höger framkant och krage:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Sy ihop axlarna. Sy ihop kragen mitt bak. Tänk på att den viks utåt. Nåla och sy därefter fast krage och framkanter mot jackan. Sy i ärmar. Sy därefter ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Tänk på att ärmens kanter viks dubbla utåt.

*COPYRIGHT Nordanå Crafts AB. Reproduction and publication of materials and texts is not permitted without the consent of Nordanå Crafts AB.*
*Information: info@nordana.se  Designer: Katarina Segerbrand*

## Tips & Råd

**För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.
**Masktäthet:** Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
**Markera** storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
**Diagram:** Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.
**Rörelsevidden** på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.
**Flerfärgsstickning:** Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.
**Garnalternativ:** Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
**Tips för handfärgat garn:** Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.
**Blockning och tvättning:** Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

## Förkortningar

**STICKNING**

**am** = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **ytterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

**VIRKNING**

**dst** = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm

*COPYRIGHT Nordanå Crafts AB. Reproduction and publication of materials and texts is not permitted without the consent of Nordanå Crafts AB.*
*Information: info@nordana.se  Designer: Katarina Segerbrand*