



JÄRBO

92166



Babyset - kofta, byxa och filt

Gulligt set med hålmönster. Stickas i ljuvliga Colin.

GARNKVALITET Colin (65 % Bomull, 35 % Lin. Nystan 50 gr = 150 m)

MASKTÄTHET Ca 23-24 m och 32 v slätst på st 3.5 mm = 10 x 10 cm

KOFTA:

STORLEKAR-CL 44(48)50-56(62-68)74-80(86-92)98-104 cl

STORLEKAR-ÅLDER prematur(prematur)0-2(2-6)6-12(12-24) mån 2-4 år

ÖVERVIDD Ca 42(45)52(56)60(64)68 cm

HEL LÄNGD Ca 20(22)23(25)30(34)38 cm

GARNÅTGÅNG Ca 50(100)100(125)150(175)200 g (fg 28211)

TILLBEHÖR 4(4)5(5)5(5)5 st knappar

BYXA:

STORLEKAR-CL 44-48(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl

STORLEKAR-ÅLDER prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mån (2-4 år)

OMKRETS UPPTILL Ca 45(49)52½(55)57(60) cm

HEL LÄNGD Ca 18(20½)22½(24½)26½(27½) cm (framstycke, gren till resårkant)

GARNÅTGÅNG Ca 50(75)75(100)100(125) g (fg 28212)

TILLBEHÖR 2 st knappar

FILT:

MÅTT Ca 75 x 100 cm

GARNÅTGÅNG Ca 300 g (fg 28104)

STICKOR 3 och 3.5 mm

RUNDSTICKOR 3 och 3.5 mm, 60 cm. 3.5 mm, 80 cm

VIRKNÅL 2.5 mm

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.

Enkelintagning (enkelint): I början av v: Sticka ihop 2 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över.

Knapphål: Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

Rätstickning i rundvarv: X 1 v am, 1 v rm X, upprepa X-X.

Slätstickning i rundvarv: Sticka alla v räta

Fast maska (fm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.

Luftmaska (lm): Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X-X till önskat antal lm.

Smygmaska (sm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.

Virkade kanter: X 1 fm, 2 lm, 1 sm i den virkade fm, hoppa över 2 v/2 m (ca ½ cm) X, upprepa X-X.

KOFTA

Plagget stickas på rundst fram och tillbaka till ärmhålet där man delar och sticker klart varje del för sig.

Lägg på rundst 3.5 mm upp 98(102)122(127)138(147)158 m och sticka rätst i 5 v. Första v = avigs. Sticka slätst i 4 v och sedan mönster enl diagram innanför 2(4)5(3)4(4)5 m i varje sida (= kantm + 1(3)4(2)3(3)4 m slätst).

När arb mäter ca 11(12)12½(13)17(21)24 cm dela arb i bakstycke och framstycken enl följ: Sätt 24(25)30(31)34(36)39 m på en tråd = höger framst, sätt följ 50(52)62(65)70(75)80 m på en st 3.5 mm = bakst, sätt rest 24(25)30(31)34(36)39 m på en tråd = vänster framst.

Bakstycket: Lägg upp 1 ny m i varje sida = kantm. Fortsätt sticka mönster i den mån det går innanför kantm i varje sida.

Där det inte går att sticka mönster sticka slätst. När arb mäter ca 19(21)22(23)28(32)36 cm avm för nacken de mittersta

16(18)20(21)20(21)22 m och sticka klart varje sida för sig.

Vänster sida: Avm ytterl för nacken: Storlek: 44(48)50-56 2 m. Storlek (62-68)74-80(86-92)98-104 cl vartannat v 2-1(2-1)2-1(2-2) m. På nästa v sätt axelns m på en tråd.

Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.

Vänster framstycke: Sätt m på en st 3.5 mm. Lägg upp en ny m i sidan = kantm. Sticka mönster innanför 1 kantm i varje sida i den mån det går. När arb mäter ca 17(19)19(21)26(30)33 cm avm för halsringn vid framkanten vartannat v 5-2-1-1 (5-2-2-1)6-2-2-1(7-2-2-1)7-2-2-1(7-2-2-1)8-3-2-1 m. Sätt axelns m på en tråd vid samma höjd som på bakst.

Höger framstycke: Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Lägg på st 3.5 mm upp 32(35)35(37)39(41)41 m och sticka 5 v rätst (1:a v = avigs). Sticka sedan slätst i 4 v och fortsätt med mönster enl diagram innanför 5(2)2(3)4(5)5 m i varje sida (=kantm + 4(1)1(2)3(4)4 m slätst). När arb mäter ca 2(3)3(3)2(2)2 cm ökas 1 m i varje sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1(1)1(1)1½(1½)1½ cm:s mellanrum ytterl 6(6)7(10)11(11)12 ggr = 46(49)51(59)63(65)67 m på stickan. Utöka mönstret i sidorna allteftersom maskantalet ökar i den mån det går, annars sticka slätst. När arb mäter ca 10(11)13(16)19(22)25 cm maska av rakt från räts.

MONTERING

Spänn ut plagget efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt det torka.

Sticka ihop axlarna, en i taget, enl följ: Sätt framst m på en st 3 mm och bakst m på en st 3 mm. Håll stickorna parallellt i vänster hand med avigs utåt. Sticka ihop 1 m från vardera st = 1 m på höger sticka. Upprepa med nästa par m, drag den första ihopstickade m över. Upprepa på samma sätt v ut.

Halskant: Plocka från räts med st 3 mm upp ca 62(66)70(70)72(74)76 m runt halsringn och sticka rätst i 1½ cm. Maska av i rätst från räts.

Vänster framkant: Plocka utmed framkanten med st 3 mm innanför kantm upp 1 m i varje v. Hoppa ev över vart 4:e v så att kanten inte bubblar. Sticka rätst i 1½ cm.

Höger framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Gör också 4(4)5(5)5(5)5 st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten och det nedersta ca 1-1½ cm från nederkanten, övriga med jämna mellanrum.

Sy i ärmarna. Sy ihop ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

Virka kanter enl förkl. Använd virknål 2.5 mm. Kanterna virkas innanför de rätstickade kanterna framtill, nedtill, runt halsringn och nedtill på ärmarna. Börja längst ned på vänster framstycke och virka längs nederkanten runt hela plagget, fortsätt längs höger framst, halsringn och vänster framst. Virka runt vardera ärmen nedtill.

HÄNGSLEBYXA BAKSTYCKE

OBS! 6 storlekar: 44-48(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl.

Lägg på st 3.5 mm upp 13(14)14(15)17(17) m och sticka slätst med början av ett v från avigs. På nästa v från räts börja att utöka maskor i varje sida genom att lägga upp nya m vartannat v enl följ: 2 m 1(2)3(5)5(3) ggr och 3 m 7(7)7(6)6(8) ggr = 59(64)68(71)73(77) m på stickan. När alla m är utökade sticka mönster enl diagram innanför 5(3)5(2)3(5) m i varje sida (= kantm + 4(2)4(1)2(4) m slätst). När byxan i sidan mäter ca 3 cm minska 1 m i varje sida innanför kantm, upprepa med 4(4)5(5)5(6) cm:s mellanrum ytterl 1 gång = 55(60)64(67)69(73) m. När byxan i sidan mäter ca 11½(13)14(15)16(17) cm sticka enl följ för att höja byxan bak: Från avigs, sticka tills det återstår 4 m, vänd och sticka tillbaka tills det återstår 4 m. Vänd. Sticka tills det återstår 8 m, vänd och sticka tillbaka tills det återstår 8 m. Vänd. Sticka tills det återstår 12 m, vänd och sticka tills det återstår 12 m. Vänd. Sticka tills det återstår 16 m, vänd och sticka tillbaka tills det återstår 16 m.

OBS! På minsta storleken 44-48 cl gör 3 vändvarv. Sticka 1 v och minska jämnt fördelat 7(7)7(8)8(10) m = 47(53)57(59)61(63) m. Byt till st 3 mm och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i varje sida i ca 1½ cm. När resåren mäter 1½ cm sticka 9(11)11(11)11(11) m = hängsle, maska av 29(31)35(37)39(41) m, sticka 9(11)11(11)11(11) m = hängsle.

För en snyggare kant: I början av v: Sticka första m rät i bakre maskbågen. I slutet av v: Lyft maskan med tråden framför arb. Lyft maskan avig i bakre maskbågen = stick in höger sticka bakifrån i maskan.

Fortsätt sticka resår över hängslena i ca 23(25)27(30)30(32) cm.

Maska av i resår.

FRAMSTYCKE

Lägg på st 3.5 mm upp 13(14)14(15)17(17) m och sticka slätst i 5 v med början av ett avigt v. På nästa v från räts utöka maskor i varje sida genom att lägga upp nya m vartannat v enl följ: först 2-2-2 m (samma alla storlekar) och därefter 17(19)21(22)22(24) m =

59(64)68(71)73(77) m. På nästa v från räts sticka mönster enl diagram lika bakst. Gör int i sidorna lika bakst. När byxan i sidan mäter ca 11½(13)14(15)16(17) cm avm för ärmhål i varje sida vartannat v 4-3(5-3-2) 5-2-2(5-3-2)5-3-2(5-3-2) m. På nästa v från räts gör en int innanför kantm i varje sida vartannat v 5(4)5(6)7(7) ggr.

När arb från första avm för ärmhål mäter ca 5(6)7(8)9(9) cm sätt rest m på en tråd.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.

Ärmhålskanter, framst: Plocka från räts med st 3 mm upp m utmed ärmhålet, 1 m i varje m och v. Hoppa ev över något varv om det behövs för att kanten inte ska bubbla. Sticka resår 1 rm 1 am i 1½ cm. Maskas av i resår.

Kant upptill, framstycke: Plocka upp 5 m över den resårstickade kanten från ärmhålskanten, tag med m från tråd och plocka upp lika många m på nästa kant. Sticka resår 1 rm 1 am i 1½ cm. Sista v från räts. Maskas av i resår. OBS! Gör ett knapphål i varje sida ca 1½ cm in från vardera kant.

Sy ihop byxan i sidorna och i grenen. Använd kantm till sömsmån.

Resårkanter runt behålen: Plocka från räts med rundst 3 mm upp m runt behålet och sticka resår 1 rm 1 am i ca 1½ cm. Maskas av i resår.

Virgade kanter: Kanterna virkas med virknål 2.5 mm enl förkl. Virka en kant innanför behålets resårkant.

Virka en kant runt om upptill på byxan. Börja på framst vid vänster ärmhål virka innanför resårkanter, utmed ärmhålet, kanten upptill, höger ärmhål, fortsatt längs bakst, sluta i vänster sida baktill.


Sy i en knapp på varje hänglse.

FILT

Lägg på rundst 3.5 mm, 80 cm upp 145 m och sticka rätst i 5 cm. Första och sista v = avigs. Öka på sista v 6 m jämnt fördelat = 151 m. Sticka enl följ: kantm, 5 m slätst, 139 m mönster enl diagram, 5 m slätst + kantm. Upprepa diagrammets varv sammanlagt 14 ggr. Sticka ytterl 2 v slätst. Sticka 5 cm rätst och minska på första v 6 m jämnt fördelat. Maskas av i rätst från räts. Nu bör arb mäta ca 90 cm.

Kanter långsidorna: Plocka från räts med rundst 3.5 mm, 80 cm upp 1 m i vartannat v utmed långsidan (= ca 160 m). Sticka rätst i 5 cm = lika många v som på kortsidorna. Maskas av i rätst från räts. Virka en kant innanför rätstickningen, runt hela filten. Se förkl.

DIAGRAM







Diagrammet visar varven från räts.
Från avigsidan stickas am.
Första varvet = rätsidan.

Börja vid pil "Börja här", upprepa *- *
och sluta vid pil "Sluta här".

En ihoptagning motsvaras alltid av ett
omslag där det inte går sticka slätst.

TECKENFÖRKLARING

-  = Rm från räts och am från avigs
-  = Omslag
-  = 2 m tills rätt



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm