

Jarbo
GARN®

92206
LLAMA SOFT



Patsy - patentstickad barntröja

GARNKVALITÉ Llama Soft (85 % Mjuk babylama, 15 % Polyamid. Härva ca 50 g = 150 m)

MASKTÄTHET Ca 12 m och 28 v patentmönsterpå st 5 mm = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 6 (**OBS!** Garnåtgång och form kan variera vid byte av garn)

STORLEKAR-CL 110-116(122-128)134-140(146-152)158-164 cl

STORLEKAR-ÅLDER 4-6(6-8)8-10(10-12)12-14 år

ÖVERVIDD Ca 66(72)79(85)92 cm

HEL LÄNGD Ca 42(45)50(52)54 cm

GARNÅTGÅNG Ca 150(175)200(225)250 g (fg 58204)

STICKOR 4 och 5 mm

RUNDSTICKA 4 mm, 60 cm

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den, sätt tillbaka på vänster sticka och sticka den rät.

Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.

Enkelintagning (enkelint): I början av v: Sticka ihop 2 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m som om den ska stickas rät, sticka 1 rm, drag den lyfta m över.

Dubbelintagning (dubbelint): I början av v: Sticka ihop 3 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m som om den ska stickas rät, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över.

Patentmönster:

Varv 1: (räts) Alla m aviga

Varv 2: (avigs) * sticka 1 am, 1 rm i nästa m men i varvet under* upprepa *-* tills det återstår 2 m (innanför kantm) sticka 2 am.

Upprepa varv 2 rest av arb.

BAKSTYCKET

Lägg på st 4 mm upp 62(74)78(82)82 m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i varje sida (1:a v = avigs). Sticka 5(5)6(6)6 cm. Minska på sista v från avigs 16(22)22(24)20 m jämnt fördelat = 46(52)56(58)62 m på stickan. Byt till st 5 mm och sticka mönster enl förkl innanför kantm i varje sida rest av arb. När arb mäter ca 8 cm gör en int i varje sida innanför kantm. Upprepa int med ca 6 cm:s mellanrum ytterl 1(2)2(1)1 ggr = 42(46)50(54)58 m på stickan. När arb mäter ca 26(28)31(33)34 cm börja snedda för raglan. Gör en enkelint i varje sida innanför kantm med 1 v:s mellanrum totalt 6(6)7(7)8 ggr och med 3 v:s mellanrum 8(9)9(10)10 ggr = 14(16)18(20)22 m kvar till nacken. Maska av rakt från räts.

FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka lika bakst. Gör int i sidorna lika bakst. När arb mäter ca 26(28)31(33)34 cm börja snedda för raglan. Gör en enkelint i varje sida innanför kantm. Upprepa med 1 v:s mellanrum ytterl 1(1)2(2)3 ggr och med 3 v:s mellanrum 10(11)11(12)12 ggr.

OBS! Samtidigt med den 12(12)14(14)15:e raglanint avm för halsen de mittersta 8(10)12(12)14 m och sticka klart varje sida för sig.

Vänster sida: Avm ytterl vartannat v för halsringn 3-2(3-2)3-2(3-2-1)3-2-1 m.

Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM

Lägg på st 4 mm upp 26(26)26(30)30 m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i varje sida (1:a v = avigs). Sticka 5(5)6(6)6 cm och minska på sista v från avigs 2(2)2(4)4 m jämnt fördelat = 24(24)24(26)26 m på stickan. Byt till st 5 mm och sticka mönster enl förkl innanför kantm i varje sida rest av arb. När arb mäter ca 6(6)7(7)7 cm öka 1 m i varje sida innanför kantm. Upprepa ökn med ca 4(4)4(5½)5 cm:s mellanrum ytterl 4(5)6(5)6 ggr = 34(36)38(38)40 m på stickan. När arb mäter ca 28(32)36(41)43 cm börja snedda för raglan. Gör en enkelint innanför kantm i varje sida med 1 v:s mellanrum 4(4)5(0)2 ggr och med 3 v:s mellanrum 9(10)10(14)13 ggr. När alla int är klara finns det kvar 8(8)8(10)10 m.

Maska av rakt på ett v från räts.

VÄNSTER ÄRM

Stickas lika höger ärm.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantm till sömsmån.

Krage: Plocka från räts med rundst 4 mm upp ca 72(76)80(84)88 m runt halsringn och sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv.

När kragen mäter 7(8)9(10)11 cm maska av i resår.

Sy ihop sid- och ärmsömmarna.

Använd kantm till sömsmån.

PANNBAND

Hittar du i samlingsmönstret [92260](#).

Patsy som vuxenmönster har artikelnummer [92237](#).

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägga arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm