



JÄRBO

91289



Virkade randiga mössor

Olika randiga mössor.

GARNKVALITÉ (A,B,C) Molly (100% Akryl. Nystan Ca 50 g = 50 m)

GARNKVALITÉ (D) Raggi (70% Ull "Superwash", 30% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)

GARNKVALITÉ (E) Vinga (85% Akryl, 15% Ull. Nystan ca 100 g = 190 m) - garnet har utgått

GARNALTERNATIV TILL VINGA Raggi

STORLEK- MÅTT (A-C) Omkrets: Ca 56-58. Längd: Ca 25 cm

STORLEK- MÅTT (D) Omkrets: Ca 49-52 cm. Längd: Ca 22 cm

STORLEK- MÅTT (E) Omkrets: Ca 49-52 cm. Längd: Ca 25 cm

GARNÅTGÅNG MÖSSA (A)

FG.1 Ca 15 g (fg 35009)

FG.2 Ca 65 g (fg 35001)

FG.3 Ca 15 g (fg 35016)

FG.4 Ca 15 g (fg 35025)

FG.5 Ca 15 g (fg 35003)

GARNÅTGÅNG MÖSSA (B/C)

FG.1 Ca 15/10 g (fg 35001/35002)

FG.2 Ca 20/20 g (fg 35017/35017)

FG.3 Ca 20/10 g (fg 35002/35023)

FG.4 Ca 40/40 g (fg 35025/32025)

FG.5 Ca /10 g (fg /35014)

GARNÅTGÅNG MÖSSA D

FG.1 Ca 26 g (fg 1510)

FG.2 Ca 16 g (fg 1507)

FG.3 Ca 30 g (fg 1508)

GARNÅTGÅNG MÖSSA E

FG.1 Ca 35 g (fg 40184)

FG.2 Ca 20 g (fg 40210)

FG.3 Ca 20 g (fg 40661)

VIRKNÅL Nr 7 till modell A,B,C. Nr 5 till modell D,E.

MASKTÄTHET (A,B,C) Ca 10 fm med virknål nr 7 = 10 cm - eller anpassa grovleken på virknål så masktätheten stämmer.

MASKTÄTHET (D,E) Ca 13 st med virknål nr 5 = 10 cm - eller anpassa grovleken på virknål så masktätheten stämmer.

TILLBEHÖR Pom Pom mall set Art nr: 910871 (Skapa dina pom pom bollar med hjälp av den färdiga mallen i plast).

FÖRKLARINGAR

Mössorna virkas från huvudkullen och ner.

Fasta maskor och stolpar virkas med nedtag om båda maskbågarna.

OBS! För att få en snygg färgövergång vid färgbytet ska Du i sista fm dra igenom med den nya färgen.

MÖSSA (A)

Byt färg vart 3:e varv (se omslagets bild A).

Lägg med med fg.1 och virknål nr 7 upp 5 lm, tag ihop till en ring med 1 sm. Börja alla varv med 1 lm.

Varv 1: Virka 10 fm om ringen, avsluta varvet med 1 sm i sm.

Varv 2: Virka 2 fm ur varje m, avsluta med 1 sm i sm = 20 m.

Varv 3: Virka *1 fm, 2 fm ur nästa m*, upprepa *-* avsluta varvet med 1 sm i sm = 30 m.

Varv 4: Virka ett varv fm runt mössan utan ökning, avsluta varvet med 1 sm i sm.

Varv 5: Virka *1 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa *-* avsluta varvet med 1 sm i sm = 45 m.

Varv 6-10: Virkas lika som varv 4.

Varv 11: Virka *5 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa *-* avsluta varvet med 3 fm och 1 sm i sm = 52 m.

Varv 12: Virkas lika som varv 4.

Varv 13-16: Virka lika som varv 4.

Varv 17-19: Virka lika som varv 4.

Varv 20: Virka lika som varv 4

Varv 21-27: Virka lika som varv 4.

Virka tills arbetet mäter ca 23 cm, eller till den längd du önskar (men tänk då på att det kan gå något mera garn).

Prova mössan innan Du tar av tråden. Ta av garnet. Fäst alla lösa trådar. Gör en pom-pom boll och fäst i toppen på mössan.

MÖSSA (B,C)

Virkas lika modell A. Varv 1-27 men med följande randning:

3 varv (fg 35001/35002)

2 varv (fg 35017/35017)

2 varv (fg 35002/35023)

2 varv (fg 35017/35017)

4 varv (fg 35025/35025)

2 varv (fg 35001/35014)

2 varv (fg 35017/35017)

2 varv (fg 35002/35023)

2 varv fg(35017/35017)

4 varv (fg 35025/35025)

2 varv (fg 35001/35014)

Ta av tråden och fäst trådarna. Gör en pom-pom boll och fäst i toppen på mössan.

MÖSSA (D)

Lägg med fg 1 och virknål nr 5 upp 4 lm och slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: Virka 2 lm och 10 st runt ringen (börja varje v med 2 lm och sluta med 1 sm i andra lm.

Varv 2: Virka 2 st i varje st = 20 st.

Varv 3: Virka * 2 st i de 2 följande st, 1 st i st * upprepa *-* =34 st.

Varv 4: Virka * 5 st, 2 st i nästa st * upprepa *-* sluta med 4 st = 39 st.

Varv 5: Virka * 2 st, 2 st i nästa st * upprepa *-* = 52 st.

Varv 6-7: Virka st i st = 52 st.

Varv 8: Virka 2 st i var 10:e st 5 ggr = 57 st.

Varv 9: Virka st i st = 57 st.

Varv 10: Byt till fg 2 och virka 1 v fm.

Varv 11-14: Virka st i st = 57 st.

Varv 15: Byt till fg 3 virka 1 v fm.

Varv 16-19: Virka st i st = 57 st.

Varv 20: Virka 1 v fm

Ta av garnet och fäst trådarna. Gör en pom-pom boll och fäst i toppen på mössan.

MÖSSA (E)

Lägg med fg.1 och virknål nr 5 upp 4 lm och slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: Virka 2 lm och 10 st runt ringen (börja varje v med 2 lm och sluta med 1 sm i andra lm.

Varv 2: Virka 2 st i varje st = 20 st.

Varv 3: Virka * 2 st i de 2 följande st, 1 st i st * upprepa *-* =34 st.

Varv 4: Virka * 5 st, 2 st i nästa st * upprepa *-* sluta med 4 st = 39 st.

Varv 5: Virka * 2 st, 2 st i nästa st * upprepa *-* = 52 st.

Varv 6-7: Virka st i st = 52 st.

Varv 8: Virka 2 st i var 10:e st 5 ggr = 57 st.

Varv 9-11: Virka st i st = 57 st.

Varv 12: Byt till fg 2 och virka 1 v fm.

Varv 13-17: Virka st i st = 57 st.


Varv 18: Byt till fg 3 virka 1 v fm.

Varv 19-23: Virka st i st = 57 st.

Varv 24: Virka 1 v fm

Ta av garnet och fäst trådarna. Gör en pom-pom boll. Sy fast pom pom bollen i toppen av mössan.

POM POM BOLL





A



B



E



C



D

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **ytterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fast maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm