

Järbo
GARN

90496

STICK & VIRKDESIGN

GARNKVALITE: JÄRBO 8/4

GARNALTERNATIV: Baby Pascal, Cortina 8/4, Decati, Järbo 12/6. MÅTT: 36x24 cm.



JÄRBO 8/4

Garnåtgång axelväska ca 200 g
+ lite restgarn till blomman
Armrिंग ca 20 g

Axelväska och armring

GARNKVALITÉ Järbo 8/4

GARNALTERNATIV Cortina 8/4, Baby Pascal, Decatí, Järbo 12/6

MÅTT Väskan mäter 36X24 cm i färdig tillstånd

GARNÅTGÅNG 200 g nystan Järbo 8/4 (väska)

GARNÅTGÅNG

fg. 2 (lila) restgarn (fjärilar)

fg. 3 (ljuslila) restgarn (fjärilar)

fg. 4 (linfärg) restgarn (fjärilar)

fg. 5 (svart) restgarn (fjärilar)

STICKOR Nr 3½

VIRKNÅL Nr 3

MASKTÄTHET 18 m slätst = 10 cm

MOSSTICKNING

Varv 1: Sticka 1 rm, 1 am v ut.

Varv 2: Sticka rm över am och am över rm.

Sticka v 2 hela tiden.

ÖVRIGT Hela dekoren virkas med dubbelt garn. Väskan stickas med tre trådar garn.

VIRKFÖRKLARING

Gör en ögla X stick in nålen i öglan, omsl, drag igenom garnet (1 m) X. Upprepa mellan X och X.

Fastmaska (fm): Stick ner nålen i arb och drag upp en maska (2 m på nålen), drag garnet genom maskan.

Halvstolpe (hst): Gör 1 omsl om virknålen och stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m om på nålen), drag garnet genom alla 3 m.

Stolpe (st): Gör ett omsl, stick in nålen i m och dra upp 1 m, (3 m på nålen), genom båda mb, drag igenom garnet, omsl, drag garnet genom 2 m, omsl och drag garnet genom de återstående 2 m på nålen.

Dubbelstolpe (dst): Gör 2 omsl, stick in nålen i m och genom båda mb, drag igenom garnet, omsl, drag garnet genom 2 m, omsl, drag garnet genom 2 m, omsl och drag garnet genom de återstående 2 m på nålen.

Smygmaska (sm): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m genom m på nålen.

VÄSKA

Lägg upp 43 m på stickor nr 3½ och sticka mosst. 1 :a v = avigsidan. Öka 1 m i början och slutet på räts 6 ggr. Fortsätt att sticka mosst. På det 18:ende varvet stickas de mittersta 15 m i slätst på vartannat v stickas 1 m mer i var sida av rätm i mitten på arb.

Fortsätt att sticka lika tills 5 m mosst återstår på var sida om slätst. Sticka tills arb mäter 18 cm och minska då 1 m i början och slutet på v (= 4 m mosst på var sida). Fortsätt att sticka tills arb mäter 55 cm och sticka då alla m på v i mosst. Sticka tills arb mäter 58 cm.

Maska av i mosst.

SIDOR

Lägg upp 15 m och sticka mosst hela tiden. Öka 1 m i början och i slutet på arb vartannat v tills 25 m erhållits. Sticka därefter

ytterligare 16 v. Minska därefter 1 m i början och slutet v. Upprepa dessa minskningar vart 4:e v tills 7 m återstår. Maska av. Sticka ytterligare en lika sida.

AXELREM

Lägg upp 6 m och sticka mosst hela tiden. Då remmen mäter 90 cm maska av.

MONTERING

Vik ihop arb som ett kuvert med sidan som har 5 m mosst utåt (= locket). Nåla fast sidor och rem i var sida. Sy i sidorna. Remmen skall sys fast på mitten på sidbotten på båda sidor. Fäst även remmen på kanten högst upp på sidbiten på de båda sidorna. Väskan kan fodras. Om så önskas klipp tyget 37 cm X 52 cm. Vik ihop på mitten med rätsidan inåt och sy ihop sidorna 1,5 cm (=sömsmån) från ytterkanterna i var sida. Mät ut och sy en söm tvärs över hörnet på båda botten sidor på avigs. 3 cm ifrån kanten på fodrets nedersida. Vänd fodret ut och in och vik ned 2 cm (= sömsmån) längs hela överkanten. Nåla fast fodret längs kanterna på innersidan

av väskan. Mät av lika höjd på båda sidorna av väskan och nåla fast fodret. Sy med små efterstygn längs hela kanten.

FJÄRIL 1

Placerad på vänster sida: Virka med fg 2, 5 lm.

Varv 1: vänd med 1 lm och virka 5 fm.

Varv 2-4: Virka som varv 1.

Varv 5: vänd med 1 lm och virka 2 fm, 1 hst, 2 hst i nästa m, 2 hst i nästa m igen, 1 hst.

Varv 6: Vänd med 2 lm och virka 1 hst, 2 hst i nästa m och i nästa m igen, 1 hst. Tag av garnet. Byt till fg 3 och virka kring delen med fg 2 (ej sidan med upplägg) och börja vid den korta sidan med 4 fm, 3 hst, 3 hst i samma m (= hörnet), 2 hst, 3 st, 1 dst, 3 dst i samma m (= hörnet), 1 dst, 2 st, 2 hst, 3 fm. På nästa v virkas 3 fm, 3 hst, 2 hst i samma m, 3 hst i samma m (= hörnet), 2 hst i samma m, 3 hst, 4 fm, 3 fm i samma m (=hörnet), 7 fm. Tag av garnet. Virka den andra vingen på samma sätt.

LITEN VINGE

Virka med fg. 2 3 lm.

Varv 1: Vänd med 1 lm och virka 3 fm.

Varv 2: Vänd med 1 lm och virka 3 hst.

Varv 3: Vänd med 2 lm och virka 3 st.

Varv 4: Vänd med 3 lm och virka 4 dst. Tag av garnet och virka en lika del.

Kropp: Virka med fg 5, 15 lm. Vänd med 1 lm och virka 15 fm. Tag av garnet.

FJÄRIL 2

Placerad på höger sida: Virka med fg 2, 5 lm.

Varv 1: Vänd med 1 lm och virka 5 fm.

Varv 2: Vänd med 1 lm och virka fm och öka genom att virka 2 m i samma m i var sida innanför kantm på alla v tills 13 m erhållits.

Virka 2 v fm utan ökn. Minska därefter genom att hoppa över 1 m i början av 1:a v 2 ggr = 11 m. Tag av garnet. Virka 1 v fm runt arb (utom upplägg) och virka 2 m i samma m i 3 m intill varandra i varje rundning = cm 34 m. Tag av garnet och virka en lika del.

LITEN VINGE

Virka med fg 4, 5 lm. Vänd med 1 lm och virka 5 fm. Öka genom att virka 2 m i samma m i m innanför kantm på vartannat v 2 ggr = 9 m. Minska 1 m i var sida genom att hoppa över 1 m = 7 m. Virka 1 v fm runt arb på samma sätt som på den stora vingen. Tag av garnet. Virka en lika del.

Kropp: Virka med fg 5, 12 lm, vänd med 1 lm och virka 12 fm. Tag av garnet

MONTERING

Fäst på delarna med nålar enl bild. Sy fast vingarna intill varandra på mitten. Fäst därefter fast vingarna ca 1 cm innanför kanten.

Lägg kroppen över och sy fast den med garnet tvärs över med ca 5 mm:s mellanrum. Sy känselspröten med efterstygn med fg 5 enl bild.

ARMRING

Lägg upp 13 m med en 30 cm garn av annan färg men med ungefär samma garntjocklek och sticka 1 v. Byt till rätt garn och X sticka 5 v mosst. Sticka därefter 1 v avigst. På nästa v stickas 9 m rätst, vänd arbetet och lyft 1:a m utan att sticka den och sticka 4 m avigst, vänd åter på arbetet och sticka rätst varvet ut. Sticka 1 v avigst X. Upprepa mellan X och X ytterligare 8 ggr och sätt alla m på sticka. Plocka bort det första varvet stickat med en annan fg och sätt även dessa m på en sticka. Sticka ihop armringen. Lägg delarna mot varandra med räts inåt. Sticka i mosst. Sticka 1 m från vardera sticka = 1 m. Upprepa och maska av den första m. Fortsätt på detta sätt tills alla m är avmaskade. Fäst alla trådar. Sy ihop innerkanten på armringen. Stoppa ev ringen med tovull, bomull eller annat stoppmaterial.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägga arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm