



90503

VIRKDESIGN

GARNKVALITÉ: Vinga GARNALTERNATIV: Ragl

VINGA

(En stl)

Fg. 1 (blå) 200 g

Fg. 2 (grå) 100 g

Fg. 3 (cerise) 100 g

Axelvärmare och halsduk i en och samma modell

GARNKVALITÉ Vinga

GARNALTERNATIV Raggi (**Kontrollera masktäthet extra noga vid byte av garn**)

STORLEK Ca 36 - 40

MÅTT Längd ca 165 cm X Bredd ca 36 cm (omkrets)

GARNÅTGÅNG Vinga

Fg. 1 (Grå) 200 g

Fg. 2 (Blå) 100 g

Fg. 3 (Cerise) 100 g

STRUMPSTICKOR Nr 6

RUNDSTICKA Nr 6 (40 cm)

VIRKNÅL Nr 6

TIPS

För att göra axelvärmaren kortare eller bredare: Minska 2 m och 2 v i varje ände alt. öka 2 m och 2 v i varje ände.

FÖRKLARING

Dubbelstolpe, gör 2 omslag om virknålen och stick ner den i föregående varvs maska och drag upp 1 maska (4 m på nålen) drag igenom 2 maskor 3 ggr. Lm = luftmaska, ggr = gånger, m = maska, v = varv, fm fast maska

VIRKADE DELEN


Lägg med fg 2 upp 44 lm och börja i 5:e lm och virka 39 dst (första dst är 4 lm på varje v). Virka 3 v med fg 2, byt till fg 3 och virka 3 v, byt till fg 2 och virka 3 v, byt till fg 1 och virka 3 v, byt till fg 2 och virka 3 v, byt till fg 3 och virka i 3 v, osv. **OBS!** Tänk på att börja och sluta med samma färg (vid färgbyte drag den nya färgen genom det sista genomdraget och virka in den nya färgen eller knyt ihop trådarna och fäst sedan). Kontrollera att det är 40 dst på varje v annars blir virkningen svajig. Virka 93 v (3 v i var färg).

ÄRM MUDDAR

Lägg med fg 1 upp 26 m på strumpstickor eller rundsticka nr 6 och sticka 2 rm och 2 am i 30 v. Sticka 2 stycken.

MONTERING

Vik den virkade delen dubbel och virka ihop den från den första till den 30:e m i var sida. Det blir en öppning på mitten, öppningen kan göras större eller mindre efter behov, vänd arbetet så att sammanvirkningen kommer inåt. Vik de stickade delarna dubbel och virka ihop dem Vänd arbetet. Virka sedan på rätsidan med fm runt kanten. Nåla fast resåren. på den virkade delen, tänk på att sträcka resåren. Vik in mudden och sy fast med garn och kaststygn i den virkade kanten



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägga arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm