Järbo GARN®

91954
ELISE



Version 4

Randig sommartunika med matchande hatt

GARNKVALITE Elise (60 % Bomull, 40 % Akryl. Nystan ca 50 g = 170 m)
MASKTÄTHET Ca 17 m x 10 v stolpar med virknål 4 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

TUNIKA
STORLEKAR-DAM XS(S)M(L)XL(2XL)
STORLEKAR-EU 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
LÄNGD Ca 76 (78) 80 (82) 84 (86) cm
ÖVERVIDD Ca 87 (96,5) 103,5 (110,5) 125 (134) cm
ÄRMLÄNGD Ca 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm
GARNÅTGÅNG Fg 1: Ca 100 (150) 150 (200) 200 (250) g (fg 69205, svart) **Fg 2:** Ca 100 (150) 150 (200) 200 (250) g (fg 69215, ljusblå) **Fg 3:** Ca 100 (100) 100 (150) 150 (200) g (fg 69209, grön) **Fg 4:** Ca 100 (100) 100 (150) 150 (200) g (fg 69211, rosa) **Fg 5:** Ca 100 (100) 150 (150) 200 (200) g (fg 69206, röd) **Fg 6**: Ca 50 (50) 50 (50) 50 (50) g (fg 69221, gul)

HATT
STORLEK-DAM En storlek
GARNÅTGÅNG Fg 1: Ca 50 g (fg 69205, svart) **Fg 2:** Ca 50 g (fg 69215, ljusblå) **Fg 3:** Ca 50 g (fg 69209, grön) **Fg 4:** Ca 50 g (fg 69211, rosa) **Fg 5:** Ca 50 g (fg 69206, röd) **Fg 6:** Ca 50 g (fg 69221, gul)

VIRKNÅL 4 mm

VIRKFÖRKLARINGAR
Luftmaska (lm): Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X X till önskat antal lm.
Fast maska (fm): Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.
Smyg maska (sm): Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.
Stolpe (st): Omslag om nålen, stick ned nålen i nästa m och drag genom m, (omslag om nålen, drag garnet genom 2 m) 2 ggr.
Baklänges fast maska (bfm): Stick ner nålen i m till höger om m på nålen och drag upp 1 m (2 m på nålen) drag garnet igenom dessa 2 m.

Mönster 1 (virkas runt)
Varv 1: 3 lm, 2 st i samma m X 1 lm, hoppa över 3 m, 3 st i nästa st X upprepa X X, sluta med 1 lm, 1 sm i 3:e lm.
Varv 2: sm tillbaka till sista lm, 3 lm, 2 st om samma lm X 1 lm, 3 st om nästa lm X upprepa X X, sluta med 1 lm, 1 sm i 3:e lm.
Upprepa v 2.

Mönster 1 (Virkas fram och tillbaka)
Varv 1: 3 lm, 2 st i samma m X 1 lm, hoppa över 3 m, 3 st i nästa m X upprepa X X.
Varv 2: 3 lm X 3 st om nästa lm, 1 lm X upprepa X X, sluta med 1 st om sista st.
Varv 3: 3 lm, 2 st om lm X 1 lm, 3 st om nästa lm X upprepa X X, sluta med 1 st om sista st.
Upprepa v 2 och 3.

Mönster 2 (virkas runt)
Varv 1: 3 lm, 1 st i samma m X 1 lm, hoppa över 2 m, 2 st i nästa m X upprepa X X sluta med 1 lm, 1 sm i 3:e lm.
Varv 2: 1 sm om lm, 3 lm, 1 st mellan st X 1 lm, 2 st mellan st X upprepa X X, sluta med 1 lm, 1 sm i 3:e lm.
Upprepa v 2.

Mönster 2 (virkas fram och tillbaka)
Varv 1: 3 lm, 1 st i samma m X 1 lm, hoppa över 2 m, 2 st i nästa m X upprepa X X.
Varv 2: 3 lm, 1 st mellan st X 1 lm, 2 st mellan st X upprepa X X.
Upprepa v 2.

COPYRIGHT Nordanå Crafts AB. Reproduction and publication of materials and texts is not permitted without the consent of Nordanå Crafts AB.
Information: info@nordana.se Designer: Katarina Segerbrand

TUNIKA, FRAM/BAKSTYCKE

Lägg med virknål 4 och fg 1 upp 148(164)176(188)212(228) lm, slut dem till en ring med 1 sm, (sätt en markering i var sida för att ha kolla på bak och framstycket). Virka runt med 2 v fm.

På nästa v virkas: Lägg upp 3 lm (=1:a st), hoppa över 1 m och virka runt med stolpar, Sluta med 1 sm i 3:e lm. Virka totalt 3(4)5(7)6(8) v st.

Byt till fg 2 och virka 10 v st.

Byt till fg 3 och virka 1 v st, 7 v mönster 1, 1 v st.

Byt till fg 4, virka 1 v st, 4 v mönster 1, 1 v st.

Byt till fg 5 och virka 5 v st.

Byt till fg 1 och virka 4 v st.

Byt till fg 5 och virka 1 v fm, 3 v mönster 2.

Byt till fg 4 och virka 4 v mönster 2.

Byt till fg 1 och virka 9 v mönster 2.

Byt till fg 3 och virka 2 v st.

Byt till fg 2 och virka 1 v st, 5 v mönster 1, 1 v st. På det 4:e varvet mönster 1 delas arbetet och du virkar bak- och framstycket för sig. Virka nu fram och tillbaka och virka mönster i den mån det går. Virka framstycket först.

Byt till fg 6 och virka 4 (5) 5 (7) 6 (8) v st, 2 v mönster 2.

Byt till fg 4 och virka 2 v mönster 2.

Byt till fg 3 och virka 2 v mönster 2. Efter 1 v mönster 2 börjar du virka för halsen, lämna de mittersta 26 (26) 28 (28) 28 (28) m och virka var sida för sig, virka vänster sida först. Virka mönster som tidigare och minska mot halsen varje v 3 ggr, i början av v virkar du 1 sm i de första 2 m, på slutet av v vänder du när 2 m återstår.

Därefter virkas rakt enligt färgbyten och mönster enligt nedan förklaring.

Byt till fg 1 och virka 2 v mönster 2.

Byt till fg 5 och virka 2 v mönster 2.

Byt till fg 4 och virka 2 v mönster 2.

Byt till fg 2 och virka st till hel längd. Virka nu för bakstycket på samma sätt som för framstycket: När ärmhålet mäter 16 (17) 17 (18) 19 (20) cm virkas för nacken, lämna de mittersta 32 (32) 34 (34) 34 (34) m och virka var sida för sig, virka vänster sida först. Minska på varje v 2 och 1 m på samma vis som för halsen. Därefter virkas rakt med st till arbetet mäter 76 (78) 80 (82) 84 (86) cm. Vänd arbetet med avigsidan utåt. Virka ihop axlarna med fm med nedtag om mittmaskbågarna 1 st på var sida (alltså inte båda maskbågarna på varje axel), detta för att få en nättare axelsöm.

TUNIKA, ÄRMAR

Läs igenom hela texten så att du inte missar randningen och minskningens förklaring.

Virkas uppifrån och ner: Virka 64 (72) 72 (72) 80 (80) fm jämt fördelat runt ärmhålen med virknål 4 och fg 2.

Nu virkas: 4 v mönster 1, 1 v st.

Efter 3 cm minskas 2 m undertill, genom att 1 omslag på nålen, stick ner nålen i m, omslag om nålen och drag upp = 3 tr om nålen, 1 omslag på nålen, stick ner nålen i nästa m, 1 omslag om nålen, drag upp 1 m, 1 omslag om nålen och drag nu igenom de 5 öglorna. Upprepa minskningen med 5,5 (3,5) 4 (4) 3,5 (3,5) cm mellanrum till det finns 48 (48) 50 (50) 52 (52) m (virka mönster i den mån det går).

Byt till fg 3 och virka 2 v st.

Byt till fg 1 och virka 9 v mönster 2.

Byt till fg 4 och virka 4 v mönster 2.

Byt till fg 5 och virka 3 v mönster 2, 1 v fm.

Byt till fg 1 och virka 4 v st.

Byt till fg 5 och virka 5 v st.

Byt till fg 4, virka 4 v mönster 1, 1 v st.

Byt till fg 3 och virka 1 v st, 7 v mönster 1, 1 v st.

Byt till fg 2 och virka 1 (2) 3 (4) 5 (6) v st. 1 v fm, 1 v baklängesfm, sluta med 1 sm i första m.

TUNIKA, MONTERING

Halskant: Virka med virknål 4 och fg 1 2 v fm jämt fördelat runt hals och nacke. Avsluta med 1 v baklängesfm.

Virka nu nertill på bak och framstycket med virknål 4 och fg 1, 1 v fm, 1 v baklängesfm, sluta med 1 sm i första m.

COPYRIGHT Nordanå Crafts AB. Reproduction and publication of materials and texts is not permitted without the consent of Nordanå Crafts AB.
Information: info@nordana.se Designer: Katarina Segerbrand

HATT

Lägg med virknål 4 och fg 5 upp 4 lm, slut dem till en ring med 1 sm.

Varje v börjar med 3 lm = första st, sluta med 1 sm i 3:e lm.

Randning: X 2v, fg 5, 2 v fg 1, 2 v fg 3, 2 v fg 2, 2 v fg 4, 2 v fg 6 X upprepa X X.

Varv 1: 10 st om ringen.

Varv 2: 2 st i varje st = 20 st.

Varv 3: X 2 st i nästa st, 1 st i nästa st X upprepa X X = 30 st.

Varv 4: X 2 st i nästa st, 1 st i de nästa 2 st X upprepa X X = 40 st.

Varv 5: X 2 st i nästa st, 1 st i de nästa 3 st X upprepa X X = 50 st.

Varv 6: X 2 st i nästa st, 1 st i de nästa 4 st X upprepa X X = 60 st.

Varv 7: X 2 st i nästa st, 1 st i de nästa 5 st X upprepa X X = 70 st.

Varv 8: X 2 st i nästa st, 1 st i de nästa 6 st X upprepa X X = 80 st.

Varv 9: X 2 st i nästa st, 1 st i de nästa 7 st X upprepa X X = 90 st.

Varv 10-20: 1 st i varje st = 90 st.

Varv 21: 1 st i varje st, men öka 18 st jämt fördelat = 108 st.

Varv 22: 1 st i varje st, men öka 18 st jämt fördelat = 126 st.

Varv 23: 1 st i varje st, men öka 18 st jämt fördelat = 144 st.

Varv 24: 1 st i varje st = 144 st.

Varv 25: 1 fm i varje st = 144 fm.

Varv 26: Virka baklängesfm med fg 5, sluta med 1 sm i första fm.

COPYRIGHT Nordanå Crafts AB. Reproduction and publication of materials and texts is not permitted without the consent of Nordanå Crafts AB.
Information: info@nordana.se Designer: Katarina Segerbrand

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.
Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.
Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.
Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.
Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **ytterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm

COPYRIGHT Nordanå Crafts AB. Reproduction and publication of materials and texts is not permitted without the consent of Nordanå Crafts AB.
Information: info@nordana.se Designer: Katarina Segerbrand