



Pixie - mössa och tröja med breda resårmuddar till baby

GARNKVALITÉ Soft Raggi (65% Premium micro acryl, 30% bambu, 5% polyester elasthan. Nystan ca 100 g = 268 m)

MASKTÄTHET Ca 24-25 m och 37 v slätst på st 3.5 = 10 x 10 cm. Ca 31 m resår 1 rm 2 am på st 3.5 = 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

TRÖJA:

STORLEKAR 44(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl

ÖVERVIDD Ca 46(49)54(59)62(64) cm

HEL LÄNGD Ca 21(24)28(32)36(40) cm

GARNÅTGÅNG Ca 100(150)150(200)200(250) g (fg 31203, lila-rosa print)

MÖSSA:

STORLEKAR 44-50(56-68)74-80(86-92)98-104 cl

GARNÅTGÅNG Ca 50(50)50(50)50 g (fg 31211, lila)

STICKOR 3 och 3.5 mm

RUNDSTICKA 3.5 mm, 60 cm

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

Kantmaska: Yttersta m i var sida stickas rät alla v.

Enkelint: I början av v: Sticka ihop 2 m rätt. **I slutet av v:** Lyft 1 m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.

Slätstickning i rundvarv = alla v räta.

TRÖJA

Plagget stickas på rundsticka, först fram och tillbaka och sedan i rundvarv upp till ärmhålen.

Lägg på rundst 3.5 upp 143(151)167(183)193(199) m och sticka resår 1 rm 2 am innanför kantm i var sida, sticka fram och tillbaka.

Första v = räts. När resåren mäter ca 7(8)10(11)12(14) cm, sticka 2 v resår i rundvarv. Minska på andra varvet i rundvarv

31(31)35(39)41(43) m jämnt fördelat = 112(120)132(144)152(156) m på stickan. Sticka nu slätst i rundv = alla v räta. Sätt ut markörer enl följ: Utgå från höger sprundkant (= som om plagget sitter på och det är framstycket). Sticka 37(40)44(48)50(51) m, sätt en markör (= höger del av framst), sticka 56(60)66(72)76(78) m (= bakst), sätt en markör, sticka följ 19(20)22(24)26(27) m (= vänster sida av framst).

När arb mäter ca 12(14)17(20)23(26) cm dela arb i fram - och bakstycke vid markörerna och sticka klart var del för sig. Sticka bakstycket först och sätt framstyckets m på en tråd att vänta.

Bakstycke: Byt till st 3.5 och sticka slätst fram och tillbaka. Yttersta m i var sida ska stickas som en kantm.

På första v gör en enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa enkelint vartannat v ytterl 2(3)3(3)4(4) ggr.

När arb mäter ca 19(22)26(29½-30)33½-34(37½-38) cm, öka 1(2)2(2)0(1) m = 51(54)60(66)66(69) m på stickan. Sticka resår 1 rm 2 am innanför kantm i var sida tills arb mäter ca 21(24)28(32)36(40) cm. På nästa v från räts sätt 11(11)13(15)14(14) m i början av v på en tråd = en axel, maska av 29(32)34(36)38(41) m för nacken, sätt följ 11(11)13(15)14(14) m på en tråd = en axel.

Framstycket: Stickas klart lika bakst.

ÄRMAR

Lägg på st 3.5 upp 39(42)45(48)51(51) m och sticka resår 1 rm 2 am innanför kantm i var sida. Första v = räts. När resåren mäter ca 3(4)4(5)6(7) cm sticka slätst innanför kantm i var sida rest av arb.

OBS! När arb mäter ca 2(3)2(2)2(3) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med ca 2½(3½)2½(3)2½(2½) cm:s mellanrum ytterl 2(2)4(4)5(6) ggr = 44(48)54(58)64(68) m på stickan. De utökade maskorna stickas först med i resåren och sedan i slätst. När arb mäter ca 10(13)15(17)20(22) cm gör en enkelint i var sida innanför kantm vartannat v sammanlagt 3(4)4(4)5(5) ggr. Maska av de rest m rakt på ett v från räts.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sticka ihop axelsömmarna enl följ, en i taget. Sätt m från framst på en st 3.5 och m från bakst på en st 3.5. Håll parallellt i vänster hand med avigsidorna utåt. Sticka ihop 1 m från vardera

stickan (med en tredje sticka), gör samma med nästa par m och drag den första m över, fortsatt på samma sätt på rest m på axeln. Sy i ärmarna. Sy ihop ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

MÖSSA

Lägg på st 3.5 upp 57(63)71(81)84 m och sticka resår 1 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca $4\frac{1}{2}$ (5) $5\frac{1}{2}$ -6(6) $6\frac{1}{2}$ cm. Första och sista v = avigs. Minska på sista v 0(2)1(2)3 m = 57(61)71(79)81 m. Sticka sedan slätst innanför kantm i var sida rest av arb.

När arb mäter ca $15\frac{1}{2}$ ($16\frac{1}{2}$) $18\frac{1}{2}$ (19)20 cm avm i var sida vartannat v 6-6-6-5(5-5-5-5-4)6-6-6-5(6-6-5-5-5-5)6-6-6- 5-5-5 m. Det finns nu kvar 11(13)13(15)15 m. På nästa v från räts gör en enkelint i var sida innanför kantm, upprepa enkelint vartannat v ytterl 1(2)2(3)3 ggr = 7 m kvar. På nästa v från räts sticka ihop m 2 och 2 v ut. Det går inte jämnt upp = 4 m kvar. Lyft 2 m rätt, sticka ihop 2 m rätt, drag de 2 lyfta m över.

Vik mössan på mitten med avigsidan inåt och sy ihop mössan bak.

Nederkant: Plocka från räts med st 3 upp m utmed nederkanten och sticka 1 rätt v. Kanten ska inte bubbla eller strama. Maska av i rätst. Gör 2 snoddar, ca 25 cm långa och fäst nedtill, en i varje framkant.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm