



Mosstickad sjal

GARNKVALITÉ Elise (60 % Bomull, 40 % Akryl. Ca 50/100 g = 168/330 m)

MASKTÄTHET Ca 23 m x 32 v mosstickning på st 4 mm = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 200 g (fg 69215, ljusblå)

Fg 2: Ca 100 g (fg 69226, klippgrå)

Fg 3: Ca 100 g (fg 69202, crème)

MÅTT Se skiss

STICKOR 4 mm

FÖRKLARINGAR

Sjalen blir vändbar (båda sidorna ser lika ut). Det är därför bra att markera rät- och avigsidan med markeringar av olika färg. Det gör det lättare att följa mönstret och hålla isär rät- och avigsidan. Sätt också markeringar av olika färg innanför kantm i båda sidorna för att lättare se var ökning och minskningar ska göras.

Kantmaska: Sticka sista m på v rät, vänd, lyft första m med garnet framför arb fortsatt att sticka rätst. Det bildas då en kedja av m längs båda kanterna.

Mosstickning: Se diagrammet.

Ökningar: **l** rm: sticka en rm i främre mb och en rm i bakre mb. **l am:** sticka 1 am i främre mb och en rät m i bakre mb.

Ökningarna stickas i mosstickning på nästa v.

SJAL

Lägg upp 5 m på st 4 med fg 1.

V 1: (=räts) lyft första m sticka mosst, 1 rm, 1 am, 1 rm, avsluta med en kantm (se förklaringen).

V 2: (=avigs) 1 kantm, 1 am 1 rm, 1am, 1 kantm.

V 3: 1 kantm, 1 am, 1 rm, öka 1 m i nästa am, 1 kantm, se ökningsförklaringen.

V 4: 1 kantm, 1 am, 1 rm, 1 am, öka 1 m i nästa rm, 1 kantm.

V 5: 1 kantm, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, öka 1 m i nästa am, 1 kantm. Fortsätt med v 4 och v 5 men med en m till på varje v och en ökad m i slutet av varje v. Varannan ökning blir i en rm och varannan i en am. Börja varje v med en kantm och en avig m så hamnar ökningarna från föregående v rätt i mosst. Sticka till arb har 201 m med sista ökningen från avigs och mäter 55 cm från spetsen. På nästa v från räts sticka 100 m, maska av den mittersta m på arb.

Nu delas arb i två delar och varje del stickas färdigt för sig med 100 m i varje del.

VÄNSTER SIDA

Fortsätt från räts (m från den avmaskade mittmaskan=kantm) sticka mosst v ut och öka 1 m i näst sista m (i ytterkanten), 1 kantm.

Sticka mosst tillbaka på avigs utan att öka i början men minska 1 m i slutet av v genom att sticka 2 m tills (följ mosst), avsluta med en kantm. Fortsätt att öka i slutet av vart annat v från räts (i ytterkanten av arb) och minska i slutet av vartannat v från avigs (vid mitten av arb) till arb mäter ca 15 cm från mitten längs innerkanten av arb, se skissen.


På nästa v från räts byt till fg 2 och sticka ett v mosst utan minskningar och ökning. Sticka från avigs en kantm, 2 m tills, mosst v ut, avsluta med en kantm. Nu blir kanten från mitten av sjalen rak och ytterkanten minskar, se skissen. Fortsätt att sticka v från räts med kantm, mosst, kantm och v från avigs kantm, 2 m tills, mosst v ut, 1 kantm, till det är 5 m kvar på arb. Maska av.

HÖGER SIDA

Börja vid mitten från avigs och minska 1 m innanför kantm i början av v och öka 1 m i slutet av v. Sticka tillbaka på räts utan minskning och ökning. Fortsätt att sticka med minskning och ökning på varje v från avigs och utan minskning och ökning på varje v från räts till arb mäter ca 15 cm från mitten längs innerkanten av arb, se skissen.

Börja från mitten på avigs, byt till fg 3 och sticka 1 kantm, mosst, minska 1 m i slutet av v innanför kantm, 1 kantm. Sticka nästa v med kantm, mosst, kantm. Nu blir kanten från mitten av sjalen rak och ytterkanten minskar, se skissen. Fortsätt att sticka varje v från avigs med minskning i slutet av v (i ytterkanten) och varje v från räts utan minskning till det är 5 m kvar på arb. Maska av.

MONTERING



DIAGRAM

	x		x
	x		x
x		x	
x		x	

← Börja här

TECKENFÖRKLARING

- = rm från räts, am från avigs
- x

 = am från räts, rm från avigs

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm