

Järbo
GARN®

91567
REFLEX
RAGGI



Mössa, vantar och sockskافت i Reflex

GARNKVALITÉ Raggi (70% ull "superwash", 30% polyamid, nystan ca 100 g = 150 m)

Reflex (61% ull "superwash", 26% polyamid, 13% reflex, nystan ca 50 g = 64 m)

MASKTÄTHET-REFLEX (A) Ca 22-23 m x 24 v resårst. på st nr 4.5 = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET-REFLEX (B) Ca 18 m x 26 v slätst. på st nr 4.5 = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET-REFLEX (C) Ca 23 m x 24 v resårst. på st nr 3.5 = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET-RAGGI (A) Ca 22-23 m x 24 v resårst. på st nr 4.5 = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET-RAGGI (B) Ca 18 m x 26 v slätst. på st nr 4.5 = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET-RAGGI (C) Ca 22-23 m x 24 v resårst. på st nr 4.5 = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr, Vinga, Ulla

STORLEK-VANTAR (B) XS(S-M)M-L

MÅTT-MÖSSA (A) Omkrets: Ca 38 cm **Längd:** Ca 26 cm (osträckt läge) **Passar huvudomkrets:** Ca 55-56 cm

MÅTT-VANTAR (B) Omkrets: Ca 16(18)20 cm **Längd:** Ca 24,5(25,5)26,5 cm

MÅTT-UPPSTICKARE (C) Omkrets: Ca 21 cm **Längd:** Ca 14 cm

GARNÅTGÅNG (A)

Fg 1: Ca 41 (fg 34102)

Fg 2: Ca 50 g (fg 1549)

GARNÅTGÅNG (B)

Fg 1: Ca 20(20)20 g (fg 34102)

Fg 2: Ca 60(60)80 g (fg 1549)

GARNÅTGÅNG (C)

Fg 1: Ca 25 g (fg 34102)

Fg 2: Ca 32 g (fg 1549)

RUNDSTICKA (A) Nr 4, 40 cm och 4.5, 40 cm

STRUMPSTICKOR (B,C) Nr 3.5, 4 och 4.5

TILLBEHÖR A: 6 markörer **B:** 3 markörer, maskhållare, restgarn i kontrasterande färg (till markering av flip-top) **C:** 1 markör

MÖSSA (A)

Med rundsticka nr 4 och färg 1: Lägg upp 84 m. Slut försiktigt arbetet till en cirkel utan att vrida maskorna. Markera varvets startpunkt med en markör. Sticka runt i resår (= 1 rm, 1 am) till arbetet mäter 10 cm. Byt sticka till rundsticka nr 4,5 och byt till färg 2: Fortsätt att sticka runt i resår till arbetet mäter 22 cm.

Nästa varv: * Sticka 14 m i resår, placera ut 1 markör* upprepa från *-* till 14 m återstår, sticka 14 m i resår. Nu ska 6 markörer vara utplacerade!

Nu börjar minskningarna. Tänk på att övergå till strumpstickor när det blir för trångt för att använda rundstickan!

Minskningsvarv 1: *1 rm, 2 rm tills, sticka i resår till 2 m återstår innan markören, lyft 1 m rätt, lyft sedan ytterligare 1 m rätt, flytta tillbaka de 2 maskorna till vänster sticka och sticka ihop dem rätt genom den bakre maskbågen, flytta markör* upprepa från *-* varvet runt = 12 m har minskats.

Sticka ett varv utan minskningar - räta maskor stickas som rm och aviga maskor som am!

Minskningsvarv 2: *1 rm, lyft 1 m rätt, lyft sedan ytterligare 1 m rätt, flytta tillbaka de 2 maskorna till vänster sticka och sticka ihop dem avigt genom den bakre maskbågen, sticka i resår till 2 m återstår innan markören, 2 am tills, flytta markör* upprepa från *-* varvet runt = 12 m har minskats.

Sticka ett varv utan minskningar - räta maskor stickas som rm och aviga maskor som am!

Upprepa de senaste 4 varven ytterligare 2 ggn = Nu återstår 12 m

Sticka ett avslutande varv utan minskningar - räta maskor stickas som rm och aviga maskor som am!

Ta av garnet, men lämna kvar en 20 cm lång garnände. Trå garnet på en stoppnål och sy genom de resterande maskorna.

Dra åt hårt och fäst tråden.

MONTERING (A)

Fäst lösa trådar. Gör en tofs av reflexgarnet. (Se skiss). Sy fast tofsen på mössan.

HÖGER VANTE (B)

MUDD

Med strumpstickor nr 4 och färg 2: Lägg upp 30(32)34 m. Fördela m så jämt som möjligt över 4 stickor. Slut försiktigt arbetet till en cirkel utan att vrida maskorna. Markera varvets startpunkt med en markör. Sticka runt i resår (1 rm, 1 am) till arbetet mäter 7,5 cm. Byt till sticka nr 4.5 och sticka slätstickning (räta maskor varje varv) i 1 cm.

TUMKIL (B)

Varv 1: Sticka 14(15)16 rm, öka genom att sticka 1 rm i främre mb och 1 rm i bakre mb i samma maska, sticka rm varvet ut.

Varv 2: Sticka 14(15)16 rm, placera ut markör, 3 rm, placera ut markör, sticka rm varvet ut.

Varv 3: Sticka rm till markör, flytta markör, *öka genom att sticka 1 rm i främre mb och 1 m i bakre mb i samma maska* upprepa *-* ytterligare 1 ggn, 1 rm, flytta markör, sticka rm varvet ut. (Nu ska det finnas 5 m mellan markörerna.

Varv 4: Räta maskor

Varv 5: Sticka rm till markör, flytta markör, öka genom att sticka 1 rm i främre mb och 1 m i bakre mb i samma maska, sticka rm till 2 m återstår innan nästa markör, öka genom att sticka 1 rm i främre mb och 1 rm i bakre mb i samma maska, 1 rm, flytta markör, sticka rm varvet ut.

Varv 6: Räta maskor.

Upprepa varv 5 och 6 till det är 13 m mellan markörerna.

Nästa varv: Sticka räta maskor till den 1:a markören, ta bort markören, 1 rm, placera följande 11 m på en maskhållare, 1 rm, ta bort markören, sticka rm varvet ut = 30(32)34 m.

Sticka runt i slätstickning till hela arbetet mäter ca 15,5(16,5)17,5 cm.

Nästa varv (Markerar flip top):

Sticka 15(16)17 rm samtidigt som du låter ett garn i kontrasterande färg löpa med reflexgarnet, sticka sedan rm endast med reflexgarnet varvet ut. Ta av det kontrasterande garnet, men lämna en garnände.

Fortsätt att sticka slätstickning i ytterligare 2,5 cm. Sticka sedan resår (= 1 rm, 1 am) i 2,5 cm. Maska av i resår.

FLIP TOP (B)

Med stickor nr 4.5 och färg 1: Lägg upp 15(16)17 m, plocka sedan upp och sticka de 15(16)17 markerade maskorna på vanten = 30(32)34 m. Fördela jämt över 4 strumpstickor, placera ut 1 markör för att markera varvets startpunkt och sticka runt så här: Sticka 15(16)17 rm, sticka sedan resår (= 1 rm, 1 am) varvet ut. Upprepa det senaste varvet till arbetet mäter ca 2,5 cm från maskorna som plockades upp. Sticka sedan runt i slätstickning i ytterligare 1 cm.

Forma flip-toppen:

Strl XS:

Varv 1: 2 rm tills, 13 rm, 2 rm tills, 14 rm = 28 m

Varv 2, 4, 6, 8: Räta maskor

Varv 3: *3 rm, 2 rm tills* upprepa fra?n *-* till 3 m återstår, 3 rm = 23 m

Varv 5: *2 rm, 2 rm tills* upprepa fra?n *-* till 3 m återstår, 3 rm = 18 m

Varv 7: *1 rm, 2 rm tills* upprepa fra?n *-* varvet runt = 12 m

Varv 9: *2 rm tills* upprepa fra?n *-* varvet runt = 6 m pa? stickorna

Strl S-M:

Varv 1: 2 rm tills, 14 rm, 2 rm tills, 14 rm = 30 m

Varv 2, 4, 6, 8: Räta maskor

Varv 3: *3 rm, 2 rm tills* upprepa fra?n *-* varvet runt = 24 m

Varv 5: *2 rm, 2 rm tills* upprepa fra?n *-* varvet runt = 18 m

Varv 7: *1 rm, 2 rm tills* upprepa fra?n *-* varvet runt = 12 m

Varv 9: *2 rm tills* upprepa fra?n *-* varvet runt = 6 m pa? stickorna

Strl M-L:

Varv 1: 2 rm tills, 15 rm, 2 rm tills, 14 rm = 32 m

Varv 2, 4, 6, 8: Räta maskor

Varv 3: *3 rm, 2 rm tills* upprepa från *-* till 2 m återstår, 2 rm = 26 m

Varv 5: *2 rm, 2 rm tills* upprepa från *-* till 2 m återstår, 2 rm = 20 m

Varv 7: *1 rm, 2 rm tills* upprepa från *-* till 2 m återstår, 2 rm = 14 m

Varv 9: *2 rm tills* upprepa från *-* varvet runt = 7 m på stickorna

Ta av garnet men lämna en garnände. Trä garnet på en stoppnål och dra det igenom resterande maskor. Dra åt hårt och fäst garnet på baksidan

TUMME (B)

Flytta tummaskorna från maskhållaren till 3 strumpstickor: 5 maskor på 2 av stickorna och 1 m på den 3:e. Plocka upp 4 m till med den 3:e stickan - jämt fördelade efter innerkanten. Placera ut en markör för att markera varvets startpunkt = 15 m. Sticka runt i slätstickning (räta maskor) till tummen är 4 (5) 6,5 cm.

Nästa varv: *2 rm tills* upprepa från *-* till 1 maska återstår av varvet, 1 rm = 8 m.

Ta av garnet och lämna en garnände. Trä garnet på en stoppnål och dra det igenom resterande maskor. Dra åt hårt och fäst garnet på baksidan.

VÄNSTER VANTE (B)

Sticka enligt beskrivning för höger vante fram till markeringen för flip toppen.

Nästa varv: Sticka 15 (16) 17 rm med reflexgarnet, låt sedan en garnände i kontrasterande färg löpa med resten av varvet. Ta av det kontrasterande garnet, men lämna en lös garnände.

Sticka resten av den vänstra vanten som den högra.

MONTERING (B)

Fäst lösa trådar.


UPPSTICKARE (C)

Med färg 1 och stickor nr 3,5: Lägg upp 56 m.

Sticka runt i resår (= 1 rm, 1 am) till arbetet mäter 7 cm.

Byt till färg 2 och fortsätt att sticka resår till arbetet mäter 16 cm. Maska av löst i resår.

Fäst lösa trådar och sticka 1 uppstickare till.



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm