

Järbö
GARN®

91380
SOFT COTTON



Virkade bokstäver - amigurumi

GARNKVALITÉ Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)

VIRKFASTHET Ca 15 fm och 18 v på virknål nr. 4 = 10 cm

GARNALTERNATIV Super Soft Cotton

GARNÅTGÅNG Alla bokstäver: Ca 60-100 g (fg 8800, vit) per bokstav

B: Ca 100 g (fg 8861, ljusrosa)

A: Ca 100 g (fg 8870, ljus turkos)

R: Ca 100 g (fg 8861, ljusrosa)

N: Ca 100 g (fg 8849, ljusblå)

VIRKNÅL Nr 4

TILLBEHÖR Fyllningsvadd

OBS! bokstäverna C-M, O-Q, S-Ö och &-tecken saknas i denna beskrivning. Ladda ner komplett beskrivning 90940 GRATIS från www.jarbo.se

FÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm): Gör en ögla av garnet och stick in virknålen i öglan, gör ett omslag och dra garnet genom öglan på nålen.

Fast maska (fm): Stick ner nålen i en m från föregående varv, hämta garn (= 2 m på nålen), gör ett omslag, dra garnet genom de 2 m.

Halvstolpe (hst): Gör ett omslag, stick ner nålen i en m från föregående varv, hämta garn (= 3 m på nålen), gör ett omslag, dra garnet genom de 3 m.

Stolpe (st): Gör ett omslag, stick ner nålen i en m från föregående varv, hämta garn (= 3 m på nålen), gör ett omslag, dra garnet genom de 2 första m, gör ett omslag, dra garnet genom de resterande m.

Smygmaska: Stick ner nålen i en m från föregående varv, gör ett omslag och dra garnet genom m och öglan på virknålen.

Magisk ring: Se bildbeskrivning längst bak i beskrivningen

TEKNIKTIPS

Virka runt i spiral: Flera av bokstäverna virkas runt, runt som i en spiral. (Varven sluts alltså inte med en sm, såvida det inte anges i mönstret.) Av den anledningen kan det vara praktiskt att använda en markör för att markera varvens startpunkt.

Ökningstips: Öka 1 fm genom att virka 2 fm i nästa fm.

Minskningstips: Minska 1 fm genom att virka nästa 2 fm tills så här: * Stick in nålen i nästa fm, hämta garnet *, upprepa *-* en gång till, gör 1 omslag och drag tråden genom alla 3 m på nålen.

BOKSTAV (B)

Framsida: Med virknål nr 4 och ljusrosa garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på b:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Nu ska den utskjutande delen i mitten virkas:

Anslut garnet igen!

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i 21:a maskan nedifrån räknat på b:et, virka 5 fm uppåt längs med b:et.

Varv 2-4: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 1 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm, vänd.

Varv 6: 1m (vändmaska), 4 fm. T

a av garnet och dra igenom.

Nu ska de två bågarna virkas:

Varv 1: Gör ett nedtag i 6:e maskan nedifrån räknat på b:et, dra igenom en ögla av garnet och virka 24 lm, virka 4 sm längs med den utskjutande delen i mitten av b:et, 18 lm, avsluta med 1 sm med nedtag i 6:e maskan uppifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 5:e m uppifrån, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 5 fm*, upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 1 fm, 2 fm tills, 1 fm, **5 fm öka 1 fm** upprepa från **-* ytterligare 3 ggr, avsluta med 1 sm med nedtag i 5:e maskan nedifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 4:e m nedifrån, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 52 fm, avsluta med 1 sm med nedtag i 4:e maskan uppifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 3:e m uppifrån räknat.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 6 fm* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 2 fm tills, 1 fm, ** 6 fm, öka 1 fm** upprepa från **-* ytterligare 3 ggr, avsluta med 1 sm med nedtag i 3:e maskan nedifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 2:a m nedifrån räknat, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 58 fm, avsluta med 1 sm med nedtag i 2:a maskan nedifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 1:a m uppifrån räknat.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 7 fm* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 2 fm tills, ** 7 fm, öka 1 fm** upprepa från **-* ytterligare 3 ggr = 64 m, avsluta med 1 sm med nedtag i 1:a m nedifrån räknat på b:et.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (B)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOOKSTAV (A)

Framsida: Med virknål nr 4 och ljusturkost garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-15: Som varv 5.

Varv 16: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 17: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 18-28: Som varv 5.

Varv 29-31: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Nu ska de två delarna virkas ihop med:

Varv 1: Gör ett nedtag i 13:e maskan från botten, dra igenom en ögla av garnet och virka 10 lm. Gör sedan en sm med nedtag på motsvarande ställe i den andra delen - alltså i den 13:e maskan från botten, gör sedan ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, vänd för att virka tillbaka med 10 fm, avsluta med en sm i följande m på långsidan, dvs den 14:e.

Varv 2: Gör ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, virka 10 fm längs med mittendelen, gör sedan ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, vänd för att virka tillbaka med 10 fm, avsluta med en sm i följande m på långsidan, dvs den 16:e.

Varv 3: Gör ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, virka 10 fm längs med mittendelen, gör sedan ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, vänd för att virka tillbaka med 10 fm, avsluta med en sm i följande m på långsidan, dvs den 18:e.

Varv 4: Gör ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, virka 10 fm längs med mittendelen, gör sedan ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, vänd för att virka tillbaka med 10 fm, avsluta med en sm i följande m på långsidan, dvs den 20:e.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (A)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (R)

Framsida: Med virknål nr 4 och ljusrosa garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Varv 17-18: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 19: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på r:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm. T

a av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör en sm med nedtag i 19:e m uppifrån räknat och till höger på r:et, virka sedan en kedja av 12 lm, gör 1 sm med nedtag i den 10:e m uppifrån räknat och till höger på i:et, virka därefter 1 sm i den 9:e m uppifrån och vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), *1 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 20:e m och den 21:e m uppifrån, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 18 fm, gör 1 sm i den 8:e m och den 7:e m uppifrån, vänd.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), *2 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 22:a m och den 23:e m uppifrån, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 24 fm, gör 1 sm i den 24:e m och den 25:e m uppifrån, vänd.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), *3 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 6:e m och den 5:e m uppifrån, vänd.

Varv 7: 1 lm (vändmaska), 30 fm, gör 1 sm i den 26:a m och den 27:e m uppifrån, vänd.

Varv 8: 1 lm (vändmaska), *4 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 4:e m och den 3:e m uppifrån, vänd.

Varv 9: 1 lm (vändmaska), 36 fm, gör 1 sm i den 28:e m och den 29:e m uppifrån, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), *5 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 2:a m och den 1:a m uppifrån, gör 1 sm i den 30:e m uppifrån.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen! Med virknål nr 4 och ljusrosa garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 22 lm, gör 1 sm med nedtag i den 1:a maskan undertill på R:ets båge, virka sedan ytterligare 1 sm i följande m, vänd och virka tillbaka med 28 fm.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), 28 fm, 1 sm i följande 2 m på undersidan av R:ets båge, vänd och virka tillbaka med 28 fm.

Varv 5-7: Som varv 4.

Varv 8-9: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (R)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (N)

Framsida: **Med virknål nr 4 och ljusblått garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.** T

a av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på n:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Upprepa från **-**.

Nu ska de två delarna virkas ihop i mitten:

Varv 1: Anslut garnet högst upp i högra hörnet av den vänstra delen av N:et: Gör ett nedtag och hämta upp 1 ögla, virka sedan 10 fm längs med kanten, 34 lm, anslut garnet med 1 sm i den 1:a m i den nedre delen av N:ets högra del, gör 1 sm till i följande m, vänd och virka tillbaka så här: 2 m tills, 2 m tills, 40 fm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 42 fm, gör 1 sm i var och en av de följande 2 m på den nedre delen av N:ets högra del, vänd, 2 m tills, 2 m tills, 38 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 40 fm, gör 1 sm i var och en av de följande 2 m på den nedre delen av N:ets högra del, vänd, 2 m tills, 2 m tills, 36 fm.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), 38 fm, gör 1 sm i var och en av de följande 2 m på den nedre delen av N:ets högra del, vänd, 2 m tills, 2 m tills, 34 fm.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 36 fm, gör 1 sm i var och en av de följande 2 m på den nedre delen av N:ets högra del, vänd, 2 m tills, 2 m tills, 32 fm.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), 34 fm, gör 1 sm i var och en av de följande 2 m på den nedre delen av N:ets högra del, vänd, 2 m tills, 2 m tills, 30 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (N)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

MONTERING (B,A,R,N)

Mittendel: Med virknål nr 4 och vitt garn: Gör ett nedtag vid en lämplig startpunkt (ett hörn, längst ned på bokstaven eller liknande) i bokstavens baksida, hämta upp en ögla och gör en lm.

Varv 1: Virka fm runt hela bokstaven! (1 fm i varje maska/eller varv.)

Varv 2-4: 1 fm i varje fm varvet runt.

Varv 5: 1 fm i varje fm till en m återstår på varvet. Avsluta med en sm.

Ta av garnet och dra igenom.

Nu ska framsidan virkas på:

Med framsidans rätsida mot dig: Placera framsidan mot mittendelen så att den ligger i fas med baksidan. Med virknål nr 4 och vitt garn: Gör ett nedtag genom både framsidan och mittendelen, hämta upp en ögla och gör en lm. Fortsätt att virka fm runt hela bokstaven så att de båda styckena virkas ihop. Stoppa bokstaven med vadd medan den virkas ihop. Avluta varvet med en sm i den första vita m.

Ta av garnet och dra igenom. Fäst lösa trådar.

Magisk ring - steg för steg



1. Forma garnet till en ring genom att korsa den långa tråden över den korta. Den korta garnänden ligger i handen.



2. Stick in virknålen i ringen...




3. ...och dra garnet genom till en ögla.




4. Gör ett omslag...



5. ...och dra garnet genom ögla (=1 lm).



6. Stick ner nålen i ringen (om båda trådarna) ...




7. ...och hämta upp garn (=2 m på nålen)...



8. Gör ett omslag och dra garnet genom båda m...




9. ... =1 fm.




10. Fortsätt virka önskat antal fm runt ringen.



11. Håll i arbetet och dra i den korta tråden så ringen blir mindre.



12. Arbetet sluter sig utan hål i mitten.



13. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. Dra ev lite till i den korta tråden.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm