


Järbo
GARN®

91072
FUGA ALT SAGA



Herrtröja med aranstickade flätor och kontrastfärgad mudd

GARNKVALITÉ (A) Fuga (50% Ull "Superwash", 50% Akryl. Nystan ca 50 g = 121 m)

GARNKVALITÉ (B) Saga (100% Ull "Superwash". Nystan ca 50 g = 104 m)

GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid byte av garn)

STORLEKAR XS(S)M(L)XL(2XL)

BYSTVIDD Ca 94(102)110(118)124(132) cm. Plaggets mått.

LÄNGD MITT BAK Ca 66(67)68(69)70(71) cm. Plaggets mått.

INVÄNDIG ÄRMSÖM Ca 47(47)48(48)48(48) cm. Plaggets mått.

GARNFÖRBRUKNING (A)

Ca 650(650)700(700)750(800) g (bf: 60153)

Ca 50(50)50(50)50(50) g (fg 1: 60118)

Ca 50(50)50(50)50(50) g (fg 2: 60159)

Ca 50(50)50(50)50(50) g (fg 3: 60129)

Ca 50(50)50(50)50(50) g (fg 4: 60125)

GARNFÖRBRUKNING (B)

Ca 700(750)800(850)900(950) g (bf: 19018)

Ca 50(50)50(50)50(100) g (fg 1: 19006)

Ca 50(50)50(50)50(100) g (fg 2: 19017)

Ca 50(50)50(50)50(100) g (fg 3: 19008)

Ca 50(50)50(50)50(100) g (fg 4: 19007)

JUMPERSTICKOR Nr 3.5 och 4

RUNDSTICKA Nr 3 och 3.5 (40 cm)

MASKTÄTHET **Mönster B:** Ca 22 m och 30 v = 10 x 10 cm. **Flätmönster:** Ca 54 m = 17 cm - om masktätheten inte stämmer, byt till tunnare eller grövre stickor.

FÖRKLARINGAR

Första och sista m stickas rät på alla varv. Därvid framkommer en fast mosskant. Där det i beskrivningen bara står en siffra gäller den för alla storlekar. Detsamma gäller om det bara står en rad siffror med komma mellan till ex 5,2,1,1 m.

Slätst: Sticka rätt på rätsidan och avigt på avigsidan.

Avigvänd slätst: Sticka avigt på rätsidan och rätt på avigsidan.

Ökning: Plocka upp en tråd mellan 2 m och sticka den vridet rätt.

Korsa till vänster: Sätt 3 m på en hjälpsticka och håll den framför arb, 1 am, sticka de 3 m från hjälpstickan rätt.

Korsa till höger: Sätt 1 m på en hjälpsticka och håll den bakom arb, 3 rm, sticka m från hjälpstickan avig.

Fläta bakom: Sätt 3 m på en hjälpsticka och håll den bakom arb, 3 rm, sticka de 3 m från hjälpstickan rätt.

Fläta framför: sätt 3 m på en hjälpsticka och håll den framför arb, 3 rm, sticka de 3 m från hjälpstickan rätt.

BAKSTYCKE

Lägg på stickor nr 4 med fg 1 upp 110(118)126(138)142(150) m. Byt till st nr 3.5 och sticka 1 varv avigt (= avigsidan). Fortsätt i resår (2 rm, 2 am) och sticka samtidigt ränder så här: 2 v fg 1, 4 v fg 2, 4 v fg 3, 4 v fg 4. Byt till bf och sticka 2 v slätst, samtidigt ökas på första varvet jämnt fördelat till 122(130)140(148)154(164) m. Byt till st nr 4 och fortsätt så här: 34(38)43(47)50(55) m diagram B, börja där pilen anger för den önskade storleken (du ska sluta med 3 rm = slät rand), sticka därefter de 54 m i diagram A, därefter 34(38)43(47)50(55) m med diagram B, så att man börjar med 3 rm, 3 am, (du ska sluta varvet spegelvänt i förhållande till hur det började). Fortsätt sticka mönster hela vägen upp. När arb mäter 44 cm avmaskas 14(15)16(17)19(21) m i början av de nästa 2 varven för ärmhål = 94(100)108(114)116(122) m kvar. Fortsätt rakt upp till ärmhålet mäter 22(23)24(25)26(27) cm. Avmaska de mittersta 34(36)36(38)38(40) m för halsen och sticka var sida färdig för sig. Avmaska i halssidan 2,1 m. Samtidigt avmaskas för axel 9,9,9(9,10,10)11,11,11(11,12,12) 12,12,12(12,13,13) m. Sticka andra sidan på samma sätt, men spegelvänt.

FRAMSTYCKE

Stickas som bakst till ärmhålet mäter 13(14)15(16)17(18) cm. Avmaska de mittersta 18(20)20(22)22(24) m löst för halsen och sticka var sida färdig för sig. Avmaska i halssidan ytterligare 2 m, därefter avm 1 m 9 ggr = 27(29)33(35)36(38) m kvar. När ärmhålet har samma höjd som på bakst avmaskas för axel som på bakstycket. Sticka andra sidan på samma sätt, men spegelvänt.


ÄRMAR

Lägg på st nr 4 med fg 1 upp 52(54)56(60)62(64) m. Byt till stickor nr 3.5 och sticka 1 varv avigt (=avigsidan). Fortsätt i resår (2 rm, 2 am) så att 1:a resårvarvet börjar så här: 1(0)1(1)0(1) rm, *2 rm, 2 am* uppr *-* och sluta med 3(2)3(3)2(3) rm. Sticka ränder så här: 2 v fg 1, 4 v fg 2, 4 v fg 3, 4 v fg 4. Byt till bf och sticka 2 v slätst, öka på första varvet jämnt fördelat till 63(65)65(69)71(75) m. Byt till st nr 4 och fortsätt enligt diagram B, börja där pilen anger för den önskade storleken, vid ärm. På 7:e varvet ökas 1 m i var sida så här: 1 rm, 1 ökn, sticka till den sista m, 1 ökn, 1 rm. Upprepa dessa ökn på vart 8:e(8:e)8:e(8:e)6:e(6:e) v, 14(10)5(2)19(19) gånger, därefter på vart 0:e(6:e)6:e(6:e)0:e(0:e) v, 0(5)12(16)0(0) gånger = 93(97)101(107)111(115) m på stickan. De nya m stickas i mönster. När arb mäter 47(47)48(48)48(48) cm, sätts en markeringstråd i var sida. Sticka härifrån ytterligare 6½(7)7½(8)9(9½) cm rakt upp. Avm 4 m i början av de följande 22 v. Avm rest 5(9)13(19)23(27) m. Sticka andra ärmen på samma sätt.

MONTERING & HALSKANT

Arb bör inte pressas. Sy axelsömmarna. Plocka med rundsticka nr 3 och bf upp m till halskanten så här: Börja på höger axel - 6 m längs den sneda avm på bakst, 34(36)36(38)38(40) m längs nacken, 6 m till axelsömmen, 9 m rakt ner (=hoppa över 5:e varvet), 20 m längs den sneda avm, 18(20)20(22)22(24) m mitt fram, 20 m längs den sneda avm, 9 m rakt upp = 122(126)126(130)130(134) m totalt. Byt till fg 4 och sticka 1 v rm, minska 8 m över nacken och 4 m över den raka avm mitt fram (2 rm ihop) = 110(114)114(118)118(122) m. Byt till rundsticka nr 3.5. Sticka resår (2 rm, 2 am) och randning: 2 v fg 4, 3 v fg 3, 3 v fg 2, 2 v fg 1. Avm i resår på nästa varv. Sy i ärmarna, kullen passas in mot den lodräta delen av ärmhålet och den översta biten av ärmsömmen (från markeringstråden och upp) passas in mot de avmaskade m i ärmhålen. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Lägg ev tröjan i press mellan fuktiga dukar.

Diagram A



□ = Slätst
● = Avvägand slätst


□ = Sätt 3 m på hjälpst och håll den framför arb, sticka 1 am, sticka hjälpst m rätt

□ = Sätt 1 m på hjälpst och håll den bakom arb, sticka 3 rm, sticka hjälpst m avigt

□ = Sätt 3 m på en hjälpst bakom arb, sticka 3 rm, sticka hjälpst m rätt

□ = Sätt 3 m på en hjälpst framför arb, sticka 3 rm, sticka hjälpst m rätt

Diagram B



OBS!

Sticka endast resår från
rättsidan, från avvägsidan stickas
alla m avigt

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm