

Järbo
GARN



91606
SILK BLEND
SERENA
LACE
FINO
MIO
RÅ



Rätstickade pulsvärmare med uddar

GARNKVALITÉ (A) Rå (100 % Fin Merinoull Superwash. Härva ca 50 g = 125 m)

GARNKVALITÉ (B) Mio (100% Merinoull. Nystan Ca 50 g = 170 m)

GARNKVALITÉ (C) Fino (70% extrafin merinoull, 30% silke. Härvor ca 100 g = 490 m)

GARNKVALITÉ (D) Lace (70% baby alpaca, 25% silke, 5% kaschmir. Härvor ca 50 g = 400 m)

GARNKVALITÉ (E) Serena (60% baby alpaca, 40% pimabomull. Härvor ca 50 g = 155 m)

GARNKVALITÉ (F) Silk Blend (70% extrafin merinoull, 30% silke. Härvor ca 50 g = 135 m)

MASKTÄTHET (A) Ca 27 m x 59 v rätst på st nr 2 = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET (B) Ca 30 m x 54 v rätst på st nr 2 = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET (C) Ca 32 m x 60 v rätst på st nr 2 = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET (D) Ca 30 m x 60 v rätst på st nr 2 = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET (E) Ca 28 m x 54 v rätst på st nr 2 = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET (F) Ca 30 m x 54 v rätst på st nr 2 = 10 x 10 cm

STORLEK En storlek

MÅTT Längd: Ca 12-14,5 cm **Omkrets:** Ca 15-18 cm (osträckt läge)

GARNÅTGÅNG (A) Ca 30 g (fg 23105)

GARNÅTGÅNG (B) Ca 45 g (fg 30323)

GARNÅTGÅNG (C) Ca 20 g (fg 14505)

GARNÅTGÅNG (D-F) Ca 23 g (D: fg 14552, E: fg 14605, F: fg 14666)

STICKOR Nr 2-2.5

VIRKNÅL Nr 2-2.5

FÖRKLARINGAR

Rätstickning: Alla varv stickas i rm.

PULSVÄRMARE

Lägg upp 35 m på st nr 2.5 och sticka 1 v rätstickning. För att få uddarna ökas och minskas i ena sidan enligt följande:

Ökning:

Varv 1: Sticka 1 rm, i 2:a m ökas 1 m genom att sticka 1 rm i främre och 1 rm i bakre mb, sticka rm v ut.

Varv 2: Vänd och lyft 1:a m, sticka rm v ut.

Upprepa v 1-2 totalt 5 ggr.

Minskning:

Varv 1: Sticka 1 rm, sticka ihop 2:a och 3:e m r tills.

Varv 2: Vänd och lyft 1:a m, sticka rm v ut.

Upprepa v 1-2 totalt 5 ggr.

Nu har det blivit 1 udd i sidan. Sticka totalt 5 uddar. Maska av alla m i rätstickning. Ta av garnet.

Sticka en lika pulsvärmare till.

MONTERING

Sy ihop pulsvärmarna (uppläggningsv mot avmaskningsv) och fäst trådarna.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevvidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm