



Babyset kofta, mössa och filt

GARNKVALITET Lilly (70 % viskos, 30 % lin. Nystan 100 g = ca 335 m)

MASKTÄTHET Ca 27 m och 38 v slätst på st 3 mm = 10 x 10 cm Ca 24 m och 38 v mönster på st 3 mm = 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

KOFTA:

STORLEKAR-CL 48(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl

STORLEKAR-ÅLDER prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mån (2-4 år)

ÖVERVIDD Ca 44(48)53(57)63(67) cm

HEL LÄNGD Ca 21(24)28(32)35(38) cm

GARNÅTGÅNG Ca 50(75)100(125)150(175) g (fg 52302)

STICKOR 2.5 mm och 3 mm

RUNDSTICKOR 3 mm, 60 cm

TILLBEHÖR 4(4)5(5)5(5) st knappar

MÖSSA:

STORLEKAR-CL 48-56(62-68)74-80(86-92)98-104 cl

STORLEKAR-ÅLDER prematur-2(2-6)6-12(12-24) mån 2-4 år

GARNÅTGÅNG Ca 25(25)25(25)50(50) g (fg 52303)

RUNDSTICKOR 3 mm, 40 cm

STRUMPSTICKOR 3 mm

FILT:

STORLEK Ca 65 x 85 cm

GARNÅTGÅNG Ca 275 g (fg 52302)

RUNDSTICKOR 3 mm, 80 cm

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.

Enkelintagning (enkelint): I början av v: Sticka ihop 2 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka 1 m, dra den lyfta m över.

Dubbelintagning (dubbelint): I början av v: Sticka ihop 3 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka ihop 2 m rätt, dra den lyfta m över.

Knapphål: Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

Rätstickning i rund varv: X 1 v rm, 1 v am X, upprepa X-X.

Slätstickning i rundvarv: Sticka alla v räta

Fast maska (fm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.

Luftmaska (lm): Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X-X till önskat antal lm.

Smygmaska (sm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.

KOFTAN

Koftan stickas fram och tillbaka på rundst till ärmhålet, här delas arb och bakst och framst stickas klara för sig.

Lägg på rundst 2.5 mm upp 120(132)144(156)172(182) m och sticka rätst fram och tillbaka i 3 v (första v = avigs). Minska på sista v 17(19)19(23)23(23) m jämnt fördelat = 103(113)125(133)149(159) m. Byt till rundst 3 mm och sticka mönster enl diagram innanför 4(3)3(1)3(2) i varje sida (= kantm + 3(2)2(0)2(1) m slätst). När arb mäter ca 11½(13)16(19)21(23) cm dela arb i bakst och framstycken enl följ: sätt de första 25(28)31(32)37(39) m på en tråd att vänta = höger framst, sätt följ 53(57)63(69)75(81) m på en st 3 mm = bakst, sätt rest 25(28)31(32)37(39) m på en tråd att vänta = vänster framst.

Sticka bakst först. Fortsätt med mönstret, tänk på att ett omslag alltid måste motsvaras av en ihoptagning. Där det inte går att sticka mönstret i sidorna sticka slätst. Yttersta m i varje sida = kantm. Avm 3(3)3(3)4(4) m för ärmhål i varje sida. På nästa v från räts börja snedda för raglan. Gör en enkelint i varje sida innanför kantm med 3 v:s mellanrum 5(7)6(6)6(6) ggr och sedan med 1 v:s mellanrum 8(7)11(13)15(17) ggr. Nu finns det kvar 21(23)23(25)25(27) m till nacken. Maskas av på ett v från räts.

Vänster framstycke: Sätt m på en sticka 3 mm. Fortsätt med mönstret. Yttersta m i varje sida = kantm. Avm för ärmhål i sidan lika bakst. Gör raglanint i sidan lika bakst men hoppa över de 3(3)4(4)4(4) sista int. Samtidigt med den 7(7)10(11)13(15):e raglanint avm för halsringn vid framkanten vartannat v 5-2-2-1(5-3-2-1-1)6-3-2-2(5-3-2-1-1)6-3- 2-2-1(6-3-2-2-1) m. Nu fi nns det kvar 2 m. Maskav.

Höger framstycke: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM

Lägg på st 2.5 mm upp 38(40)42(44)46(46) m och sticka rätst i 3 v (första v = avigs). Byt till st 3 mm och sticka slätst innanför kantm i varje sida rest av arb. När arb mäter ca 3 cm ökas 1 m i varje sida innanför kantm. Upprepa ökn med 5 v:s mellanrum totalt 6(7)8(9)10(12) ggr = 50(54)58(62)66(70) m. När arb mäter ca 12(15)17(18)20(23) cm avm för ärmhål i varje sida 3(3)3(3)4(4) m lika bakst. På nästa v från räts börja snedda för raglan. Gör en enkelint innanför kantm med 3 v:s mellanrum 0(2)0(2)3(3) ggr och med 1 v:s mellanrum 13(14)18(17)17(19) ggr. På storlek 48 cl gör till sist en dubbelint med 1 v:s mellanrum 1 gång. Nu fi nns det kvar 14(16)16(18)18(18) m till snedningen för halsen. Sticka 1 v.

Varv 1 (räts): Maskav 2(3)2(2)2(2) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.

Varv 2, 4, 6 och 8 (avigs): Stickas utan avm och int.

Varv 3: Maskav 2(3)2(2)2(2) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.

Varv 5: Maskav 2(2)1(2)2(2) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.

Varv 7: Maskav --1(2)2(2) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.

Nu finns det kvar 2 m. Maskav.

VÄNSTER ÄRM

Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Snedningen för halsen börjar 1 v tidigare från avigs.

MONTERING

Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt dem torka. Sy ihop raglansömmarna. Använd kantm till sömsmån.

Halskant: Plocka från räts med st 2.5 mm upp ca 50(54)54(58)60(62) m runt halsringn och sticka rätst i 7 v. Maskav i rätst från räts.

Vänster framkant: Plocka från räts med st 2.5 mm upp 1 m i varje v utmed framkanten. Hoppa ev över vart 5:e v så att kanten inte bubblar. Sticka rätst i ca 7 v. Maskav i rätst från räts.

Höger framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll och med 4(4)5(5)5(5) st knapphål mitt på resårkanten. Sätt det översta mitt för halskanten, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum.

Sy ihop ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

MÖSSAN

Lägg på rundst 3 mm upp 90(104)110(116)120 m och sticka 8 v rätst i rundvarv. Sticka sedan slätst rest av arb. När arb mäter 7½(8½)9(9½)10½ cm justera på ett v maskantalet till 88(96)104(112)120 m. På nästa v från räts görs ihoftagningsv enl följ: X 2 m tills, sticka 9(10)11(12)13 m X. Upprepa X-X v ut. Upprepa intagningsv med 3 v:s mellanrum ytterl 1(2)2(2)3 ggr och därefter med 1 v:s mellanrum tills det återstår 0 m mellan int. OBS! Byt till strumpstickor när det blir för snävt att sticka med rundstickan. Det blir 1 m mindre mellan int för varje intagningsv. Sticka på följande v 2 m tills v ut. Sticka 6(6)6(8)8 v slätst på de återstående m. Maskav.

FILTEN

Kantmaskorna stickas enl följ: I början av v sticka m rät i bakre maskbågen. I slutet av v lyft m med tråden framför arb.

Rätstickningen: Eftersom varvhöjden på rätstickning inte är samma som på slätstickning och mönsterstickning måste man sticka extra varv enl följ:

Vändvarv: Sticka 26 rm, vänd (=avigsidan) sticka rm tillbaka, vänd igen (=räts), 5 v utan extra varv. OBS! Gör samma i bägge sidorna på rätstickningen.

Lägg på rundst 3 mm upp 169 m och sticka rätstickning i 10 cm. Första v = avigs. Öka på sista v från avigs 4 m jämnt fördelat till = 173 m.

Sticka enl följ: 26 m rätst, 121 m slätst, 26 m rätst.

Härifrån stickas rätstickningen i varje sida enl förklaringen för Vändvarv.


När arb mäter 15 cm minska på ett v från avigs 22 m jämnt fördelat över de slätstickade m = 151 m.

På nästa v från räts sticka enl följ: 26 m räts, 14 m slätst, 71 m mönster enl diagram, 14 m slätst, 26 m rätst.

Upprepa diagrammet 10 ggr, sticka ytterl 2 v enl diagram.

Arb ska nu mäta ca 70 cm. Sticka enl följ: (räts): 26 m rätst, 121 m slätst, **OBS!** öka 22 m jämnt fördelat över slätstickningen, 26 m rätst = 173 m. Sticka så i lika många v som i början av filten.
Minska på sista v 4 m jämnt fördelat = 169 m. Sticka rätst i 10 cm = lika många v som i början av filten och utan vändvarv. Maska av i

DIAGRAM



TECKENFÖRKLARING

-  = Rm från räts och am från avigs
-  = Omslag
-  = 2 m tills rätt
-  = Lyft 1 m rätt, sticka 1 rm, drag den lyfta m över
-  = Sätt 2 m på flätst och håll framför arb, sticka 3 rm, sticka flätst m rätt
-  = Sätt 3 m på flätst bakom arb, sticka 2 rm, sticka flätst m rätt

Diagrammet visar varven från räts.
Första v = räts.
Från avigsidan stickas am.
Börja vid pil "Börja här", upprepa sedan *-* och sluta vid pil "Sluta här".
Varven: Börja vid pil "Börja här" och upprepa sedan *-*.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **ytterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm