

Järbo
GARN

91518
SOFT COTTON
LINA



Virkad damtopp

GARNKVALITÉ (A) Lina (68 % Bomull 32 % lin. Nystan ca 50 g = 100 m)

GARNKVALITÉ (B) Soft Cotton (100 % Bomull. N. ca 50 g = 80 m)

MASKTÄTHET Ca 20 m mönster på virknål nr 4.5-5 = 10 cm

GARNALTERNATIV Fuga, Lady, Saga, Super Soft Cotton

STORLEKAR-DAM XS(S)M(L)XL(2XL)

STORLEKAR-EUR 32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)

ÖVERVIDD Ca 89(100)109(119)129(139) cm

HEL LÄNGD Ca 46(48)50(52)54(56) cm

GARNÅTGÅNG (A) Ca 350(400)450(450)500(550) g (fg 16201)

GARNÅTGÅNG (B) Ca 450(450)500(550)600(650) g (fg 8802)

VIRKNÅL Nr 4.5-5

VIRKFÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm): Gör en löpögla, *omslag om nålen, drag garnet genom ögla. * Upprepa *-* till önskat antal lm.

Fast maska (fm): Stick ned nålen i en av föregående v:s m och drag upp 1 m (2 m på nålen), omslag om nålen, drag garnet genom m.

Stolpe (st): Omslag om nålen, stick ned nålen i en av föregående v:s m, drag upp 1 m (3 m på nålen) omslag om nålen, drag garnet igenom 2 m, omslag om nålen, drag garnet igenom 2 m.

Halvstolpe (hst): Omslag om nålen, stick ned nålen i en av föregående v:s m, drag upp 1 m (3 m på nålen), omslag om nålen, drag garnet genom samtliga m på nålen.

Dubbelhalvstolpe (dhst): Virka 2 hst i samma m men drag inte igenom den första, låt alla m vara kvar på nålen, gör den andra hst och drag igenom alla m på nålen samtidigt.

TOP BAKSTYCKE

Varv 1: Virka upp 91(101)111(121)129(139) lm. Vänd.

Varv 2: Virka 5 lm, hoppa över 10 lm (= de första 5 lm på det här varvet och de sista 5 lm på varv 1), virka 1 st + 4 lm + 1 st i nästa lm, 2 lm, hoppa över 4 lm, 1 st i nästa lm *2 lm, hoppa över 4 lm, 1 st + 4 lm + 1 st i nästa lm, 2 lm, hoppa över 4 lm, 1 st i nästa lm.* Upprepa *-*, sluta med 2 lm, hoppa över 4 lm, 1 st + 4 lm + 1 st i nästa lm, 2 lm, hoppa över 4 lm, 1 st i sista lm. Vänd.

Varv 3: 1 lm, 2 fm om de 2 lm, 5 fm om lmb av 4 lm, 2 fm om 2 lm *2 fm om 2 lm, 5 fm om lmb av 4 lm, 2 fm om 2 lm.* Upprepa *-*, sluta med 2 fm om 2 lm, 5 fm om lmb av 4 lm, 2 fm om 2 lm. Vänd. **Varv 4:** 3 lm, hoppa över 2 fm, 1 dhst i de 5 följ fm, hoppa över 2 fm, 1 st i st från v 2 *hoppa över 2 fm, 1 dhst i de 5 följ fm, hoppa över 2 fm, 1 st i st.* Upprepa *-*, sluta med hoppa över 2 fm, 1 dhst i de 5 följ fm, hoppa över 2 fm, 1 st i lm i kanten. Vänd.

Varv 5: *1 lm + 1 fm 6 ggr (= fm innan, emellan och efter dhst.)* Upprepa *-* v ut. Sista fm virkas i 3:e lm på lm-stolpen från föregående v. Vänd.

Varv 6: Virka 5 lm, 1 st + 4 lm + 1 st om den 3:e lm från *-* på föregående varv, 2 lm, 1 st om den 6:e lm från *-* på föregående varv. *2 lm, 1 st + 4 lm + 1 st om den 3:e lm från föregående vavs *-*, 2 lm, 1 st i den 6:e lm från föregående varvs *-*,* Upprepa *-*, sluta med 2 lm, 1 st + 4 lm + 1 st i den 3:e lm från € osv, 2 lm, 1 st i den 6:e lm från ... osv. Vänd.

Varv 7: = v 3. Vänd

Varv 8: = v 4. Vänd.

Upprepa v 5-8 rest av arb.

När arb mäter ca 24(25)26(27)28(29) cm. Se till att du är på v 8 (det innebär att det angivna måttet är ungefärligt) och öka 11 lm i slutet av v. Vänd (= v 5), hoppa över lm närmast nålen, virka 1 fm i varje utökad lm (= 10 fm). Fortsätt virka v ut enl mönstret. Öka 15 lm i slutet. Vänd fortsätt med v 6. Virka nu med de utökade m i var sida i mönstret. Det innebär att det som upprepas mellan *-* utökas med 2 ggr. När bakst mäter ca 46(48)50(52)54(56) cm, sluta med v 8. Tag av garnet och fäst.

FRAMSTYCKE

Virkas lika bakst.

MONTERING

Sy ihop axelsömmarna, lämna öppet i mitten för halsen ca 24-26 cm. Sy ihop sid- och den korta ärmsömmen. Virka ev ett v fm nedtill

runt topen. **Ärmhålskanter:** Virka ev ett v fm runt ärmhålen.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fast maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm