

Järbo
GARN®

91419
LLAMA SILK



Vårbris - randig tröja med ballongärm, i dubbelt garn

Ränder, ränder, ränder! Vad är det ordspråket säger? "Ränderna går aldrig ur." Den här rundstickade tröjan i Llama Silk är härlig både på våren, sommaren, hösten och vintern. Året runt alltså! Kolla in vilka andra färger som finns i Llama Silk och sticka din egen variant.

GARNKVALITET Llama silk (70% Mjuk babylama, 30% Mullbärssilke. Nystan: Ca 50 g = 165 m)

MASKTÄTHET Ca 13½ m och 18 v på st 8 mm = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

STORLEKAR-DAM XS(S)M(L)XL(2XL)3XL(4XL)

STORLEKAR-EU 32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)56/58(60/62)

ÖVERVIDD Ca 86(94)103(111)118(130)140(152) cm

LÄNGD Ca 60(62)64(66)68(70)71(72) cm

ÄRMLÄNGD Ca 37(38)39(40)40(39)39(38) cm

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 100(125)125(150)150(150)175(175) g (fg12219 gul)

Fg 2: Ca 75(75)100(125)125(125)125(150) g (fg 12209 rosa)

Fg 3: Ca 75(75)100(125)125(125)150(150) g (fg 12201 vit)

Fg 4: Ca 75(75)100(125)125(125)150(150) g (fg 12213 ljusblå)

Fg 5: Ca 50(75)75(75)75(100)100(125) g (fg 12220 gråblå)

JUMPERSTICKOR 7 och 8 mm

RUNDSTICKOR 7 mm, 80 och 60 cm. 8 mm, 80 och 60 cmrn

MATCHANDE BARNTRÖJA Mönster [91418](#)

FÖRKLARINGAR

Kantmaska (kantm) = Första och sista maskan på varvet stickas rät alla varv.

Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 maskor, vrid den och sätt den på vänster sticka, sticka den rät.

Enkelintagning (enkelint) = I början av v, sticka ihop 2 m rätt, i slutet gör en öhpt = lyft 1 m rätt, sticka 1 rm, dra den lyfta m över.

Dubbelintagning (dh-int) = I början av v, sticka ihop 3 m rätt. I slutet av v, gör en döhpt = lyft 1 m rätt, sticka ihop 2 m rätt, dra den lyfta m över.rn

Hela plagget stickas i **dubbelt garn**. Plagget stickas på rundsticka i rundvarv upp till ärmhålet. Här delas arbetet och fram- och bakstycke stickas klara var för sig.rn

BÅLEN

Lägg på rundst 7 mm, 80 cm, med fg 1 upp 116(126)138(150)160(174)188(206) m och sticka resår 1 rm 1 am i rundvarv i 9 varv. Markera sidorna. Byt till rundsticka 8 mm, 80 cm. Sticka slätstickning i rundvarv = alla varven stickas räta.

Sticka ränder enligt följande:

12(12)14(16)16(16)14)16 varv med fg 1,

19(19)20(22)22(21)22(23) varv med fg 2,

22(23)23(24)25(25)26(26) varv med fg 3,

22(23)23(24)25(25)26(26) varv med fg 4 och resten av arbetet med fg 5.

När arbetet mäter ca 39(41)42(43)44(45)45(46) cm dela arbetet i fram- och bakstycke = 58(63)69(75)80(87)94(103) m på varje stycke. Sätt framstyckets m på en tråd att vänta. Sätt bakstyckets m på en jumpersticka 8 mm och fortsätt sticka slätstickning fram- och tillbaka. Yttersta maskan i varje sida blir nu en kantmaska. Börja med att avm för ärmhål 3(3)3(4)4(5)5(6) m i början på de första 2 varven. På nästa varv från rätsidan börja snedda för raglan. Gör en enkelint i var sida innanför kantm med 3 varvs mellanrum 5(3)2(0)0(0)0(0) ggr, med 1 varvs mellanrum 9(13)16(20)20(18)17(14) ggr. Gör sedan 1 dh-int i var sida innanför kantm med 1 varvs mellanrum 0(0)0(0)1(3)5(8) ggr. Nu finns det kvar 24(25)27(27)28(29)30(31) till nacken. Sätt m på en tråd att vänta. rn

FRAMSTYCKET

Stickas lika bakstycket men gör inte de sista 3 raglanintagningarna. Framstycket blir 6 v kortare än bakstycket. Samtidigt med den

8(10)12(14)15(15)16(16):e raglanintagningen sätt de mittersta 10(11)11(11)14(17)18(19) m för halsen på en tråd och sticka klart varje sida för sig.

Vänster sida: Maska av ytterl för halsringningen vartannat v 4-2-2(4-2-2)4-3-2(4-3-2)4-3-2(5-3-2)5-3-2(5-3-2) m. När alla avmaskningar och intagningar för raglan och hals är klara finns det kvar 2 m. Maska av från rätsidan.

Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.rn

HÖGER ÄRM

Lägg på jumperstickor 7 mm med fg 1 upp 29(29)29(31)31(33)37(37) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida. Första v = avigsidan. Sticka 5 varv och öka på sista varvet från avigsidan 25(27)27(27)25(27)25(23) m jämnt fördelat =

54(56)56(56)56(58)58(60) m. Byt till jumperstickor 8 mm. Sticka slätstickning innanför kantm i var sida resten av arbetet.

Sticka ränder enligt följande:

12(12)14(12)10(10)10(12) varv med fg 1,

19(19)20(22)22(21)22(23) varv med fg 2,

22(23)23(24)25(25)26(26) varv med fg 3,

22(23)23(24)25(25)26(26) varv med fg 4 och resten av arbetet med fg 5.

När arbetet mäter ca 18 cm minska 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa minskningen med ca 6(6)9(0)0(0)0(0) cm:s mellanrum ytterligare 2(3)3(2)0(0)0(0) ggr = 48(48)48(50)54(56)56(58) m på stickan. När arbetet mäter ca 37(38)39(40)41(42)43(44) cm maska av för ärmhål i var sida 3(3)3(4)4(5)5(6) m. Se till att du avm på samma varv på rand 4 som på bakstycket. På nästa varv från rätsidan börja snedda för raglan. Gör en enkelint i var sida med 3 varvs mellanrum 0(0)2(3)2(2)3(4) ggr, med 1 varvs mellanrum 15(15)13(12)15(15)14(12) ggr. Sticka 1 v.

Nu finns det kvar 12(12)12(12)12(12)14(14) m (samma alla storlekar) till snedningen för halsen.

Snedda så här:

Varv 1: (räts) Maska av 3 m (samma alla stl) i början av varvet och gör en enkelint i slutet.

Varv 2, 4 och 6: (avigs) Stickas utan avmaskning och int.

Varv 3: Maska av 2(2)2(2)2(2)3(3) m i början av v och gör en enkleint i slutet. .

Varv 5: Lika varv 2.

Nu finns det kvar 2 m. Maska av från rätsidan.rn

VÄNSTER ÄRM

Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Snedningen för halsen börjar 1 varv tidigare från avigsidan.rn

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått. Lägg på en fuktig duk och låt det torka.

Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantmaskorna till sömsmån.

Halskant: Plocka från rätsidan med rundsticka 7 mm, 60 cm, och fg 5 upp 80(84)90(90)94(100)102(104) m runt halskanten. Sticka resår 1 rm 1 am i 3 varv. Maska av.

Sy ihop ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm