

Järbo
GARN®

92092
YLLE



Yllis - rundstickad tröja

Rundstickad tröja med randigt ok som görs i det härliga ullgarnet Ylle. Välj bland flera melerade färger och sticka din egen variant. Mönstret finns i flera storlekar för att passa så många som möjligt.

GARNKVALITET Ylle (100 % ull superwash. Ca 100 g = 208 m)

MASKTÄTHET Ca 20 m och 28 v på st 4.5 mm = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

STORLEKAR-DAM XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

STORLEKAR-EU 32/34 (36/38) 40/42 (44/46) 48/50 (52/54) 56-58 (60-62)

ÖVERVIDD Ca 86(95)104 (113) 125 (133) 149 (161) cm

LÄNGD UPP TILL ÄRMHÅL Ca 36½ (38) 40 (40½) 42 (44) 44 (44½) cm

ÄRMLÄNGD Ca 44 (45) 46 (47) 48 (49) 48 (47) cm

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 375 (400) 425 (450) 475 (500) 525 (550) g (fg 15408, gul)

Fg 2: Ca 50 (50) 50 (75) 75 (100) 125 (125) g (fg 15403, beige)

Fg 3: Ca 25 (50) 50 (50) 75 (100) 125 (125) g (fg 15404, blå)

Fg 4: Ca 25 (25) 25 (50) 50 (50) 75 (75) g (fg 15409, röd)

JUMPERSTICKOR 4 och 4.5 mm

RUNDSTICKOR 4 mm och 4.5 mm, 60 och 80 cm. 4 mm , 40 cm.

MATCHANDE BARNTRÖJA 92437

MATCHANDE BARNKOFTA 92438

FÖRKLARINGAR

Kantmaska (kantm) = Första och sista maskan på varvet stickas rät alla varv.

Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 maskor, vrid den och sätt den på vänster sticka, sticka den rät.

Slätstickning i rundvarv = alla v räta

BÅLEN

Lägg på rundsticka 4 mm (80 cm) med fg 1 upp 176(188)210(226)250(274)298(322)m och sticka resår 1 rm 1 am i rundvarv i 5 cm. Byt till rundsticka 4.5 mm (80 cm) och sticka slätstickning i rundvarv resten av arbetet. Sätt en markör i varje sida. När arbetet mäter ca 36½(38)40(40½)42(44)44(44½) cm avmaska för ärmhål 7(7)7(7)7(7)9(9) m på var sida om markörerna (= 14(14)14(14)14(14)18(18) m i varje sida). Lägg arbetet åt sidan.

ÄRMAR

Lägg på jumperstickor 4 mm upp 42(44)46(48)48(52)52(52) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida, fram och tillbaka i 5 cm. Första v = avigs. Öka på sista varvet från avigs 4 m jämnt fördelat = 46(48)50(52)52(56)56(56) m. Byt till jumperstickor 4.5 mm och sticka slätstickning innanför kantm i var sida resten av arbetet. När arbetet mäter ca 6(7)6(6)8(8)8(8) cm öka 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med ca 4(3½)3(3)2½(2½)2½(2½) cm:s mellanrum ytterligare 9(10)13(13)15(15)16(17) ggr = 66(70)76(80)84(88)90(92)m. När arbetet mäter ca 44(45)46(47)48(49)48(47) cm maska av 7(7)7(7)7(7)9(9) m i början av de 2 följ varven för ärmhål.

OKET

Läs igenom hela texten innan du börjar.

Använd rundsticka 4.5 mm (80 cm). Sticka ihop delarna enligt följande: ena ärmen = 52(56)62(66)70(74)72(74) m, bakstycket = 74(80)91(99)111(123)131(143) m, andra ärmen = 52(56)62(66)70(74)72(74) m, framstycket = 74(80)91(99)111(123)131(143) m = sammanlagt 252(272)306(330)362(394)406(434) m. Fortsätt i slätstickning i rundvarv över samtliga m. Sticka med fg 2 och minska på

första v 14(10)14(16)16(18)18(18) m jämnt fördelat = 242(262)292(314)344(376)388(416) m.

Sticka ränder enl följ: 16(17)17(18)18(18)19(19) v med fg 2, 16(17)17(18)18(18)19(19) v med fg 1, 16(17)17(18)18(18)19(19) v med fg 3, resten av arbetet med fg 4.

Minska maskor på följande v enl följande:

På varv 12: Minska 32(35)40(44)48(52)52(56) m jämnt fördelat = 210(227)252(270)296(324)336(360) m.

På varv 24(24)24(24)26(26)28(28): Minska 30(33)38(42)45(52)52(54) m jämnt fördelat = 180(194)214(228)251(272)284(306) m.

På varv 36(36)36(36)38(38)40(40): Minska 30(33)38(42)45(50)50(52) m jämnt fördelat = 150(161)176(186)206(222)234(254) m.

På varv 46(48)48(50)50(50)52(52): Minska 30(31)36(38)43(48)48(52) m jämnt fördelat = 120(130)140(148)163(174)186(202) m.

På varv 56(58)58(62)64(64)66(66): Minska 20(24)30(32)39(46)44(50) m jämnt fördelat = 100(106)110(116)124(128)142(152) m.

Byt till en mindre rundsticka när rundsticka 80 cm känns för stor. Sticka en halskant med rundsticka 4 mm, 40 cm, med fg 4 = resår 1 rm 1 am i 5 varv, maska av i resår.

MONTERING

Spänn ut plagget efter angivna mått mellan fuktiga dukar. Låt torka.

Sy ihop sömmar under ärmarna.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm