



JÄRBO

92456



Camo - ribbstickad mössa

Enkel men snygg! En ribbstickad mössa värmer gott i höst. Ett bra nybörjarprojekt i vårt mjuka merinogarn Mio!

GARNKVALITÉ Mio (100% Merinoull Nystan ca 50 g = 170 m)

MASKTÄTHET Ca 27 m x 28 v resår (osträckt) på st 4 = 10 x 10 cm

STORLEK Passar huvudomkrets ca 48-58 cm

MÖSSANS OMKRETS Ca 38-39 cm (osträckt)

GARNÅTGÅNG Ca 170 g (fg 30217)

STRUMPSTICKOR 4 mm

RUNDSTICKA 4 mm, 40 cm

TILLBEHÖR 9 st markörer

FÖRKLARINGAR

Vikvarv: *lyft 1 rm i bakre mb till höger st, tråd bakom arb, 1 am*. Upprepa * - * v ut.

Öhpt: Lyft 1 m (som den ska stickas rät), sticka 1 m, dra den lyfta m över den stickade.

OBS! Mössan stickas med dubbelt garn.

MÖSSA

Lägg med rundsticka 4 mm upp 104 m. Slut arb till en cirkel, utan att vrida maskorna. Markera v startpunkt med en markör. Sticka runt i resår, 1 rm, 1 am, till arb mäter 8 cm. Gör ett vikvarv, se förklaring. Fortsätt sticka resår 8,5 cm från vikvarvet. Gör ett nytt vikvarv. Sticka ytterligare 23 cm resår (eller önskad längd) från sista vikvarvet.

Sätt en markör runt nästa m, som ska vara rät (1:a markören är runt 1:a m på varvet) och sticka den rät, sticka 23 m resår, sätt en markör runt nästa m, som ska vara rät, och sticka den rät, 1 am. Upprepa * - * ytterligare 3 ggr.

1 v är stickat och det finns 8 markörer på v.

Nu minskas det varje v, vid varje markör enl följande: *1 öhpt, resår fram till 1 m innan nästa markör, 2 rm tills, 1 am*. Upprepa * - * ytterligare 3 ggr. Upprepa detta minskningsvarv totalt 9 ggr = 32 m kvar på v. Byt till strumpstickor vid behov.

Sticka 1 :a m rät och flytta över den till 4:e stickan. Sticka nu 2 rm tills v ut = 16 m på v. Sticka ytterligare 1 v med 2 rm tills = 8 m på v. Klipp garnet och trä genom resterande m. Fäst alla trådar.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fast maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm