

Järbo
GARN®

91193

SOFT COTTON
MINI BOMULL
MINI AKRYL METALLIC



Påskkyckling med basketskor och pynt till påskriset

PÅSKKYCKLING (A):

GARNKVALITÉ Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)

GARNALTERNATIV Super Soft Cotton

GARNKVALITÉ Mini Bomull (100% Bomull. Nystan ca 10 g = 36 m)

GARNALTERNATIV Nova, Järbo 8/4, Gästrike 2 tr

GARNKVALITÉ Tindra (100% Polyester. Nystan ca 50 g = 90 m)

STORLEK Kropp, höjd: Ca 15 cm. **Ben:** ca 15 cm.

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 50 g (gul: 8874)

Fg 2: Ca 20 g (orange: 8845)

Restgarn av Tindra till hår (gul: 61215)

Fg 3: Ca 10 g vit Mini Bomull till skor och ögon (80503)

Fg 4: Ca 8 g röd Mini Bomull till skor (80503)

Lite svart Mini Bomull till ögon (80503)

VIRKNÅL Nr 5, nr 4, nr 3 och 2.5

TILLBEHÖR Granulat, liten tygbit eller plastpåse, fyllnadsvadd, stoppnål

RUND KYCKLING MED LÅNGA BEN (B)

GARNKVALITÉ Mini Bomull (100% Bomull. Nystan ca 10 g = 36 m)

GARNALTERNATIV Nova, Järbo 8/4, Gästrike 2 tr

STORLEK Höjd: Ca 3 cm. **Bredd:** Ca 3½ cm. **Ben:** Ca 6 cm.

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 2 g (gul: 80503)

Fg 2: Ca 2 g (orange: 80503)

Lite svart till ögon

VIRKNÅL Nr 2.5

TILLBEHÖR Fyllnadsvadd, ev lite granulat, stoppnål

KYCKLING I ÄGG (C)

GARNKVALITÉ Mini Bomull (100% Bomull. Nystan ca 10 g = 36 m)

GARNALTERNATIV Nova, Järbo 8/4, Baby Gästrike 2 tr

STORLEK Höjd: Ca 6½ cm. **Bredd:** Ca 3 cm.

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 5 g (vit: 80503)

Fg 2: Ca 5 g (gul: 80503)

Lite orange till näbb och svart till ögon

VIRKNÅL Nr 2.5

TILLBEHÖR Fyllnadsvadd, ev lite granulat, stoppnål

KOROSKRUV MED STOLPAR (D)

GARNKVALITÉ Mini Akryl Metallic (92% Akryl, 8% Lurex. Nystan ca 10 g = 36 m)

GARNALTERNATIV Mini Bomull, Nova, Järbo 8/4, Gästrike 2 tr

STORLEK Ca 8-9 cm lång

GARNÅTGÅNG Ca 1 g (ca 3.5 m)

VIRKNÅL Nr 3

ÄGG (E)

GARNKVALITÉ Mini Bomull (100% Bomull. Nystan ca 10 g = 36 m)

GARNALTERNATIV Nova, Järbo 8/4, Gästrike 2 tr

STORLEK Höjd: Ca 3½ cm. **Bredd:** Ca 2 cm.

GARNÅTGÅNG Ca 2 g (80503)

VIRKNÅL Nr 2.5

TILLBEHÖR Fyllnadsvadd, ev lite granulat, stoppnål

TIPS & RÅD

För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.

FÖRKLARINGAR

Fasta maskor (fm): Nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 2 m på nålen), omslag, dra garnet genom båda m.

2 fm tills: Nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet, nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 3 m på nålen), omslag, dra garnet genom alla m.

Halvstolpe (hst): Omslag, nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 3 m på nålen), omslag, dra garnet genom alla m.

2 fm i samma fm: Virka 1 fm, gör nedtag i samma m och virka 1 fm i samma m.

KYCKLING MED BASKETSKOR (A) KROPP

Bottenplatta: Lägg med dubbelt garn fg 1 och virknål nr 5 upp 2 lm.

Varv 1: Virka 6 fm i 2:a lm från nålen, sluta med 1 sm i 1:a fm.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm, 1 sm = 12 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* v ut, 1 sm = 18 fm.

Varv 4: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* v ut, 1 sm = 27 fm.

Varv 5: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* v ut, 1 sm = 39 fm.

Varv 6: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm med nedtag i bakre mb + mb på varvet innan, sluta med 1 sm (Se bild 5 på sista sidan).

Varv 7-9: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm.

Varv 10: Virka 1 lm, *2 fm tills, 3 fm*, upprepa *-* 7 ggr, 2 fm tills, 2 fm, 1 sm = 31 fm.

Varv 11-12: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, 1 sm.

Varv 13: Virka 1 lm, *2 fm tills, 3 fm*, upprepa 6 ggr, 1 fm, 1 sm = 25 fm.

Varv 14-15: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, 1 sm.

Varv 16: Virka 1 lm, *2 fm tills, 3 fm*, upprepa *-* 5 ggr, 1 sm = 20 fm. Fyll en liten plastpåse eller tygbit med granulat och lägg som en tyngd i botten. Fyll sedan med vadd.

Varv 17: Virka 1 lm, *2 fm tills, 3 fm*, upprepa *-* v ut, 1 sm = 16 fm.

Varv 18: Virka 1 lm, *2 fm tills, 1 fm*, upprepa *-* 5 ggr, 1 fm, 1 sm = 11 fm.

Varv 19: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, 1 sm. Fyll på mer vadd.

Fortsätt med huvudet:

Varv 20: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* 5 ggr, 1 fm, 1 sm = 16 fm.

Varv 21: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 3 fm*, upprepa *-* 4 ggr, 1 sm = 20 fm.

Varv 22-23: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, 1 sm.

Varv 24: Virka 1 lm, *2 fm tills, 3 fm*, upprepa *-* 4 ggr, 1 sm = 16 fm.

Varv 25: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, 1 sm.

Varv 26: Virka 1 lm, *2 fm tills, 1 fm*, upprepa *-* 5 ggr, 1 sm = 11 fm. Fyll på mer vadd.

Varv 27: Virka 1 lm, 2 fm tills v ut, 1 fm.

Ta av och dra igenom garnet. Fäst trådarna.

VÄNSTER VINGE

Lägg med dubbelt garn fg 1 och virknål nr 5 upp 6 lm.

Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen, virka 5 fm, vänd.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i samma fm, 2 fm, 2 fm tills, vänd.

Varv 3: Virka 1 lm, 2 fm tills, 2 fm, 2 i samma fm = 5 fm.

Varv 4: Virka 1 lm, 3 fm, 2 tills = 4 fm.

Forsätt virka runt kanten: Virka 2 fm i hörnm (sista m på varv 4), sedan 1 fm, 2 fm i samma fm i hörnet, 2 lm, 1 fm i samma hörnm, 1 fm i varje fm på uppläggningsvarvet.

Ta av garnet.

HÖGER VINGE

Lägg med dubbelt garn fg 1 och virknål nr 5 upp 6 lm.

Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen, virka 5 fm, vänd.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm tills, 2 fm, 2 fm i samma fm, vänd = 5 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, 3 fm, 2 tills = 4 fm.

Varv 4: Virka 1 lm, 2 fm tills, 1 fm, 2 fm i samma fm = 4 fm.

Forsätt virka runt kanten: Virka 2 lm, 2 fm i hörnm, 1 fm, 2 fm i hörnm, sedan 1 fm i varje fm på uppläggningsvarvet.

Ta av garnet.

STJÄRT

Lägg med dubbelt garn fg 1 och virknål nr 5 upp 6 lm.

Varv 1: Virka 1 fm i varje lm = 5 fm, vänd.

Varv 2: Virka 1 lm, börja i 2:a fm, virka 1 fm i varje fm = 4 fm, vänd.

Varv 3: Virka 1 lm, börja i 2:a fm, virka 1 fm i varje fm = 3 fm, vänd.

Varv 4: Virka 1 lm, börja i 2:a fm, virka 1 fm i varje fm = 2 fm, vänd.

Varv 5: Virka 1 lm, börja i 2:a fm, virka 1 fm i varje fm = 1 fm.

Ta av garnet.

NÄBB

Lägg med enkelt garn fg 2 och virknål nr 3 upp 4 lm.

Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen och virka 3 fm, vänd.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i samma fm, 1 fm, 2 fm i samma fm = 5 fm, vänd.

Varv 3: Virka 1 lm, 2 fm i samma fm, 3 fm, 2 fm i samma fm = 7 fm, vänd.

Varv 4: Virka 1 lm, 2 fm i samma fm, 5 fm, 2 fm i samma fm = 9 fm, vänd.

Varv 5: Virka 1 lm, 2 fm tills, 5 fm, 2 fm tills = 7 fm, vänd.

Varv 6: Virka 1 lm, 2 fm tills, 3 fm, 2 fm tills = 5 fm, vänd.

Varv 7: Virka 1 lm, 2 fm tills, 1 fm, 2 fm tills = 3 fm.

Kant: Virka 1 varv fm i fm runt hela arb.

ÖGA

Lägg med virknål nr 2.5 och vitt garn upp 2 lm.

Varv 1: Virka 6 fm i 2:a lm från nålen, 1 sm i 1:a fm.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm, 1 sm = 12 fm.

Ta av och fäst ena tråden.

Sy en pupill med svart garn och fäst ena tråden. Gör ett till likadant öga.

FOT OCH BEN

Fotsula: Lägg med enkelt garn fg 2 och virknål nr 4 upp 7 lm.

Varv 1: Virka 1 fm i varje lm, i sista lm virkas 4 fm (tån), vrid arb och fortsätt virka på andra sidan lm-raden, 1 fm i varje och 2 fm i sista, 1 sm i 1:a fm = 15 fm (Se bild 1-3 på sista sidan).

Varv 2: Virka 1 lm, börja i samma m som sm, virka 1 fm i varje fm, men i de 4 för tån virkas 2 fm i varje fm, fortsätt runt med 1 fm i varje fm och sluta med 2 fm i de 2 sista fm (mitt bak), 1 sm i 1:a fm = 21 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, virka sedan hela varvet med nedtag i bakre mb + mb på varvet innan: 1 fm i varje fm, 2 fm i samma fm på 3:e och 6:e av de 8 ökade på föregående varv = 23 fm.

Fotens sidor:

Varv 4: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, 2 fm tills i de 2 tå-ökningarna på föregående varv = 23 fm. Fortsätt utan avslutning på varvet. Virka vidare 3 fm, vänd.

Varv 5: Virka 1 lm, 2 fm tills, 11 fm, vänd.

Varv 6-7: Virka 1 lm, 2 fm tills i början och slutet, övriga 1 fm i varje fm. Det bildas sluttande kanter i sidorna, vänd.

Varv 8: Virka 1 lm, 2 fm tills, 1 fm i varje fm = 7 fm. Fortsätt åt samma håll, virka 1 lm, 1 fm i 1:a fm på andra sidan.

Ben: Fortsätt virka runt utan avslutning på varvet, 1 fm i varje fm (8 fm) i ca 15 cm, mätt från hälen.

Ta av tråden.

Fotens överdel: I öppningen på fotens framsida finns 8 fm. Börja i den längst till höger (tån mot dig).

Varv 1: Dra upp garn och virka 1 lm, sen 1 fm i samma m, 2 fm tills, 2 fm, 2 fm tills, 1 fm = 6 fm, vänd.

Varv 2: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd.

Varv 3: Virka 1 lm, 2 fm tills, 2 fm, 2 fm tills = 4 fm, vänd.

Varv 4: Virka 1 lm, 2 fm tills 2 ggr = 2 fm, vänd.

Varv 5: Virka 1 lm, 2 fm.

Ta av garnet, ganska långt så det räcker att sy ihop med.

BASKETSKO

Sula:

(Beskrivning 91034) Lägg med fg 3 och virknål nr 2.5 upp 10 lm.

Varv 1: Börja i 3:e lm och virka 1 hst i varje lm (bild 1), men i sista lm virkas 4 hst (ökning för tån), fortsatt virka 1 hst i varje lm på andra sidan om lm-kedjan (bild 2), i sista lm virkas 2 hst (ökning för häll), sluta med 1 sm i 2:a lm = 20 hst (bild 3).

Varv 2: Virka 2 lm, 1 hst i 1:a hst, 2 hst i 2:a hst, sedan 1 hst i varje hst fram till tån, där virkas 2 hst i vardera av de 4 mittersta hst (tån), fortsatt virka 1 hst i varje hst på andra sidan, i de 2 sista hst virkas 2 hst i varje hst (häll), sluta med 1 sm i 2:a lm i början av varvet = 28 hst.

Varv 3: Virkas lika som varv 2 = 36 hst (bild 4).

Varv 4-5 (sulans sidokant, bild 5-6): Virka 2 lm, sedan 1 hst i varje hst (utan ökning) med nedtag i bakre mb samt mb på baksidan av arb (mb från varvet innan), sluta varje varv med 1 sm i 2:a lm i början av varvet.

Ta av garnet och fäst trådarna.

Tå: Tån börjar virkas i de 2 mittersta m på sulans ena kortsida (bild 7).

Varv 1: Gör ett nedtag i bakre mb samt mb bakom i den högra av de 2 mittersta tåmaskorna, ta upp en ögla med fg 3 och virka 1 lm, sedan 1 fm i samma hst och 1 fm i nästa hst = 2 fm, vänd.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm = 4 fm, vänd.

Varv 3: Virka 1 lm, 2 fm i 1:a, 1 fm i varje fm, 2 fm i sista fm = 6 fm, vänd.

Varv 4: Virka lika som varv 3 = 8 fm, vänd.

Ta av tråden. Sy fast tådelens sidor på avigsidan mot sulans överkant i bakre mb, använd 3 m av sulkanten på var sida (bild 8). Fäst trådarna.

Skoskaft:

Varv 1: Gör ett nedtag i bakre mb samt mb bakom i sulans sidokant i den 1:a hst efter tåns högra sida (bild 9), ta upp en ögla med fg 4 och virka 1 lm, sedan 1 fm i samma hst, virka därefter 1 fm i varje hst fram till andra sidans tådel, vänd.

Varv 2-3: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, med nedtag genom båda mb, vänd.

Varv 4-7 (sluttande framkant): Virka 1 lm, 2 fm tills i början och slutet av varje v (= 2 m mindre varje varv), och 1 fm i varje fm däremellan, med nedtag genom båda mb, vänd.

Varv 8-10: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd.

Ta av och fäst garnet.

Sy fast de raka kanterna av skoskaftet (de 3 första v) mot tåbiten på avigsidan (bild 11). Fäst trådarna.

Kant: Med fg 3 virkas 1 v fm runt skons öppning och överkant, virka 2 fm i "hörnen" (bild 12).

MONTERING

Sy fast vingar och stjärt. Sy lite Tindra som hår. Vik näbben dubbel enligt skiss och sy fast på huvudet. Sy ett stygn som drar samman undernäbben lite. **Ögon:** Sy fast ögonen på huvudet genom att sy 3 ögonfransar med den svarta tråden i ena sidan. Sy sedan fast resten av ögat runt om med den vita tråden. Fäst garnet. **Fot:** Fyll en liten påse/tygbit med granulat lagom stor för foten. Lägg in den i foten och sy fast fotens överdel mot vristen och på sidorna. Fäst benen på kroppen, ganska långt fram, så de kan hänga och dingla. Sätt på skorna på fötterna. Klipp 2 skosnören ca 20 cm långa. Trä dem i skorna med en nål och knyt en rosett.

RUND KYCKLING MED LÅNGA BEN (B) KROPP

Lägg med fg 1 och virknål nr 2.5 upp 2 lm.

Varv 1: Virka 6 fm i 2:a lm från nålen.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm = 12 fm. Sätt en markering i varvets början. Virka sedan runt utan avslutning på varven.

Varv 3: Virka *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 18 fm.

Varv 4: Virka *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 27 fm.

Varv 5-9: Virka 1 fm i varje fm.

Varv 10: Virka *2 fm tills, 1 fm, upprepa *-* varvet ut = 18 fm.

Varv 11: Virka *2 fm tills, 1 fm, upprepa *-* varvet ut = 12 fm.

Fyll med vadd. Om du vill ha lite tyngd kan du lägga lite granulat i botten.

Varv 12: Virka 2 fm tills varvet ut = 6 fm.

Dra upp garnet så en lagom ögla bildas att hänga upp kycklingen med. Ta av garnet och sy ihop hålet. Fäst trådarna.

BEN

Starta direkt på kycklingen genom att dra upp en ögla med fg 2 och virknål nr 2.5.

Virka 20 lm. Ta ner med 1 sm i 5:e lm från nålen (= 1 tå).

Virka 4 lm, sm i samma lm (nästa tå), upprepa *-* ytterligare 1 gång så du har 3 tår.

Ta av och fäst garnet.

Virka ett till ben.

NÄBB

Lägg med fg 2 och virknål nr 2.5 upp 5 lm.

Varv 1: Virka 4 fm, vänd.

Varv 2: Virka 1 lm, börja i 2:a fm och virka 1 fm, 2 fm tills = 3 fm.

Ta av garnet.

MONTERING

Vik näbben dubbel och sy fast på kycklingen. Brodera ögon med svart garn, ev med en vit glimt av sytråd.

KYCKLING I ÄGG (C) ÄGG OCH KROPP

Lägg med fg 1 och virknål nr 2.5 upp 2 lm.

Varv 1: Virka 6 fm i 2:a lm från nålen.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm = 12 fm.

Sätt en markör vid varvets början och fortsätt runt utan avslutning på varven.

Varv 3: Virka *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 18 fm.

Varv 4: Virka *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 27 fm.

Varv 5-9: Virka 1 fm i varje fm.

Byt till fg 2 men låt tråden med fg 1 gå med upp i arb.

Varv 10-13: Virka 1 fm i varje fm.

Varv 14: Virka *2 fm tills, 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 18 fm.

Varv 15: Virka *2 fm tills, 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 12 fm (hals).

Varv 16: Virka *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *- varvet ut = 18 fm.

Varv 17-20: Virka 1 fm i varje fm.

Byt till fg 1.

Varv 21: Virka *2 fm tills, 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 12 fm.

Fyll med ev granulat i botten, sen vadd.

Varv 22: Virka 1 fm i varje fm.

Varv 23: Virka 2 fm tills varvet ut = 6 fm.

Dra upp en ögla att hänga upp kycklingen i. Ta av garnet och sy ihop hålet. Fäst.

VINGE

Lägg med fg 2 och virknål nr 2.5 upp 2 lm.

Varv 1: Virka 5 fm, vänd.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm tills, 3 fm, vänd.

Varv 3: Virka 1 lm, 2 fm tills, 2 fm, vänd.

Varv 4: Virka 1 lm, 2 fm tills, 1 fm, vänd.

Varv 5: Virka 1 lm, 2 fm tills.

Ta av garnet. Virka en till vinge.

NÄBB

Lägg med orange garn och virknål nr 2.5 upp 5 lm.

Varv 1: Virka 4 fm, vänd.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm tills 2 ggr = 2 fm.

Ta av garnet.

MONTERING

Sy fast vingarna. Vik näbben dubbel och sy fast. Brodera ögon med svart garn, ev med en vit glimt av sytråd.

KORKSKRUV MED STOLPAR (D)

Virka 23 lm, 3 st i 4:e lm från nålen, 3 st i var lm varvet ut, tag av garnet, forma till en korkskruv. Gör en ögla att hänga upp i.

ÄGG (E)

Lägg med virknål nr 2.5 upp 2 lm.

Varv 1: Virka 6 fm i 2:a lm från nålen, 1 sm i 1:a fm.

Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 fm.

Markera början på varvet och virka sedan runt utan avslutning på varven.

Varv 3: Virka *2 fm i samma, 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 18 fm.

Varv 4-10: Virka 1 fm i varje fm.


Varv 11: Virka *2 fm tills, 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 12 fm.

Fyll med vadd. Ev lite granulät i botten för lite tyngd.


Varv 12: Virka 2 fm tills varvet ut = 6 fm.

Dra upp en ögla att hänga ägget i. Ta av garnet och sy ihop hålet. Fäst.


Detaljbilder basketsko



1. Sula, varv 1: Börja i 3:e lm och virka 1 hst i varje lm.



2. Sula, varv 1: Virka 4 hst i sista lm, fortsatt virka på andra sidan lm-kedjan, 1 hst i varje hst.



3. Sula, varv 1: Avsluta första varvet med 1 sm i 2:a lm i början på varvet.



4. Sula: 3 varv gjorda.



5. Sula, varv 4: Virka 1 hst i varje hst, med nedtag i bakre maskbågen samt maskbågen bakom.



6. Sula, varv 5: Färdig sula med sidokant.



7. Tå: Varv 1-4.



8. Tå: Sy fast tådelens sidor mot sulans överkant.



9. Skoskaft, varv 1: Virka 1 fm i varje hst/fm.



10. Skoskaft: Färdigt skaft.




11. Skoskaft: Sy fast den raka delen av skoskaftet mot tådelen.



12. Kant: Virka en kant med fm runt öppningen och överkanten.

Näbb:



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevvidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm