

Järbo
GARN®

91176
SOFT COTTON



A

B

Löpare och pannlapp i pippimönster

GARNKVALITÉ (A) Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)

STORLEK (A) Ca 21 x 21 cm

GARNÅTGÅNG (A) Ca 50 g av var färg (fg 8802, 8808 och 8829) räcker till 3 pannlappar

VIRKNÅL (A) Nr 3.5

MASKTÄTHET (A) Ca 17 fm = 10 cm - eller anpassa grovleken på virknål så masktätheten stämmer.

GARNKVALITÉ (B) Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)

STORLEK (B) Ca 30 x 107 cm

GARNÅTGÅNG (B) Ca 260 g (Bf: fg 8802)

Ca 20 g (Mf 1: fg 8808)

Ca 40 g (Mf 2: fg 8829)

VIRKNÅL (B) Nr 3.5

MASKTÄTHET (B) Ca 17 st = 10 cm - eller anpassa grovleken på virknål så masktätheten stämmer

FÖRKLARINGAR

Fm, st och hst virkas med nedtag genom båda maskbågarna. Vid färgbyte ta den nya färgen genom sista genomdraget, låt den ovirkade fg följa med hela tiden genom att virka omkring den.

A: Börja varje v med 1 lm på v med fm, 2 lm på v med hst.

B: Börja varje v med 3 lm, (hoppa över 1:a m) nedtag genom båda maskbågarna, sluta med 1 st i 3:e lm.

Luftmaska (lm): Gör en ögla, ta tag i garnet med virknålen, dra garnet genom öglan.

Fast maska (fm): För in virknålen i maskan, gör ett omslag, dra garnet genom maskan = 2 öglor på virknålen, gör ett omslag och dra garnet genom båda öglorna.

Stolpe (st): 1 omslag på nålen, stick ner nålen genom en 1 m i föregående v, 1 omslag, garnet dras genom m, 1 omslag, garnet dras genom de 2 första öglorna på nålen, 1 omslag, garnet dras genom de 2 sista öglorna på nålen.

Halvstolpe (hst): Gör ett omslag om virknålen, stick ner virknålen i aktuell maska, gör ett omslag och dra garnet genom maskan = 3 öglor på virknålen, gör ett omslag och dra garnet genom alla 3 öglorna.

PANNLAPPAR (A)

Lägg med bf upp 33 lm på virknål nr 3.5. **V**

arv 1: Börja i 2:a lm och virka 32 fm, vänd.

Varv 2-6: Virka 1 lm, sedan fm i fm, vänd.

Varv 7: Virka 2 lm, 1 hst, *byt till mf 1 och virka 2 hst, byt till bf och virka 2 hst* upprepa *-*, sluta med 1 hst i bf i sista fm, vänd.

Varv 8: Virka 2 lm, 3 hst med bf, *byt till mf 1 och virka 2 hst, byt till bf och virka 2 hst* upprepa *-* sluta med 3 hst och bf.

Virka med bf fm i fm i 5 varv.

Upprepa pippiranden (varv 1-8) men med bf och mf 2.

Virka med bf fm i fm i 5 varv.

Virka sammanlagt 4 pippiränder med 5 varv med bf emellan och avsluta med 6 varv med bf.

Fäst alla trådar.

Kanten runt virkas med mf 2: Börja i ett hörn med *1 lm och 1 fm, hoppa över 1 fm, 2 fm i nästa fm, hoppa över 1 fm*, upprepa *-* runt hela pannlappen. **OBS!** I hörnen virkas 3 fm i samma fm. Sluta med 2 fm i samma m som första fm.

Virka 20 lm till hank, fäst med 1 sm i första m.

LÖPARE (B)

Lägg med bf upp 53 lm på virknål nr 3.5.

Varv 1: Börja i 4:e lm och virka 51 st, vänd.

Varv 2-5: Virka 3 lm, sedan st i st, vänd.

Varv 6: Virka 3 lm, 2 st, *byt till mf 1 och virka 2 st, 2 st med bf*, upprepa *-*, sluta med 3 st i bf, vänd.

Varv 7: Virka 2 lm med bf, 1 lm med mf 1, *virka 2 st i mf 1, byt till bf och virka 2 st*, upprepa *-*, sluta med 1 st i bf, vänd.

Varv 8-13: Virka st i st med bf, vänd.

Varv 14: Virka 3 lm, 2 st *byt till mf 2 och virka 2 st, 2 st med bf*, upprepa *-* sluta med 3 st i bf, vänd.

Varv 15: Virka 2 lm med bf, 1 lm med mf 2,*virka 2 st i mf 2, byt till bf och virka 2 st*, upprepa *-*, sluta med 1 st i bf, vänd.

Varv 16-21: Virka st i st med bf.

Upprepa varv 6-21 ytterligare 5 ggr. Virka sedan en rand i samma mf som arbetet började med (varv 6-7) och avsluta med 5 v st i st med bf. Ta av garnet och fäst trådarna.

Kant: Börja med mf 2, 1 lm, 2 fm runt st i hörnet, fortsatt att virka 2 fm runt varje st, i sista st i hörnet virkas 2 fm, 1 lm, 2 fm, fortsatt att virka 2 fm i varannan m på kortsidan, upprepa runt hela löparen och sluta med 2 fm om samma st som man började sluta med 1 sm i första lm. Ta av garnet och fäst trådarna.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevvidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägga arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm