

C



92094. STRIKKEDE OG HEKLEDE EGGLUER TIL PÅSKEBORDET

GARNKVALITET Minibomull (100 % Bomull. Nøste ca. 10 g = 34 m)

GARNALTERNATIV Garngruppe 2 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)

STRIKKEDE LUER (A,B):

STRIKKEFASTHET (A) Ca. 24 m vr.bord (1 r, 1 vr) på p 2.5 mm = 10 cm

STRIKKEFASTHET (B) Ca. 24 m vr.bord (2 r, 2 vr) på p 2.5 mm = 10 cm

STØRRELSE (A,B) Lengde: ca. 7-8 cm, **omkrets:** ca. 20 cm (lett strukket).

(Passer også til hodet på Barbiedukken)

GARNFORBRUK (A,B) Ca. 10 g (fg 71001, hvit / 71013, rosa / 71018, mint)

STRØMPEPINNER (A,B) 2.5 mm

HEKLET LUE (C):

HEKLEFASTHET (C) Ca. 12 fm på heklenål 3 mm = 10 cm

STØRRELSE (C) Lengde: ca. 5 cm, **omkrets:** ca. 15 cm.

(Passer også til hodet på Barbiedukken)

GARNFORBRUK (C)

Fg 1: Ca. 5 g (fg 71001, hvit / 71013, rosa / 71018, mint)

Fg 2: Ca. 5 g (fg 71001, hvit / 71013, rosa / 71018, mint)

HEKLENÅL (C) 3 mm

TILBEHØR Pom pom maker (ex. KnitPro Pom pom maker, art.nr. 910871): Minste størrelsen

STRIKKEFORKLARINGER

Kantmaske (kantm): Første og siste m strikkes r på alle p. Alle økninger gjøres innenfor kantm.

Felling: I begynnelsen av p: Ta 1 m løs av, strikk 1 r, dra den løse m over den strikkede. **I slutten av p:** Strikk 2 m r sm.

HEKLEFORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lag en renneløkke på nålen, *kast på nålen, dra garnet gjennom løkken*, gjenta *-* til ønsket antall lm.

Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m, kast på nålen, dra det gjennom begge m på nålen.

Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.

STRIKKET LUE (A)

Legg opp 40 m på strømpep 2.5, fordel m på 4 strømpep og strikk ca. 6 cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr.

Strikk 2 og 2 m r sm ut omg, strikk 1 omg r, strikk igjen 2 og 2 m r sm ut omg, klipp av tråden og dra den gjennom de resterende m.

Vreng arb og fest trådene. Brett opp en kant så den rette kanten kommer mot forsiden. Lag en liten dusk og fest den midt oppå luen.

STRIKKET LUE (B)

Legg opp 40 m på strømpep 2.5, fordel m på 4 strømpep og strikk ca. 7 cm vr.bord rundt, 2 r, 2 vr.

Strikk 2 r sm og 2 vr sm ut omg, strikk 1 omg vr.bord, strikk igjen 2 og 2 m r sm ut omg, klipp av tråden og dra gjennom de resterende m.

Vreng arb og fest trådene. Brett opp en kant så den rette kanten kommer mot forsiden. Lag en liten dusk og fest den midt oppå luen.

HEKLET LUE (C)

Legg opp 4 lm med fg 1 med heklenål 3 mm og sett sm til en ring med 1 kjm.

1. omg: Hekle 11 fm rundt ringen.

2. omg: Hekle 2 fm i hver m = 22 fm.

3.-5. omg: 22 fm

6. omg: Hekle *2 fm, 2 fm i neste m* gjenta *-* = 29 fm.

7. omg: Hekle 29 fm

8. omg: Hekle *3 fm, 2 fm i neste m* gjenta *-* = 36 fm.

9.-14. omg: Hekle 36 fm

15. omg: Bytt til fg 2, hekle 36 fm.

Klipp av garnet og fest trådene.

DUSK


Bruk pom pom maker eller klipp til en mal selv i kartong eller lignende: Bestem størrelsen på dusken og klipp ut to runde pappskiver som har denne diameteren (dusken på bildet: ca. 3.5 cm og hull ca. 1.5 cm i diameter.) Klipp et stort hull i midten så det blir to ringer og klipp over ringen (se den svarte streken på skissen). Legg ringene sammen, og pass på at punktet der ringene er klippet over ikke ligger oppå hverandre. Vikle garnet rundt begge ringene. Jo mer garn jo tettere dusk. Klipp til slutt opp trådene midt mellom de to ringene. Pass på at du ikke drar ut trådene. Legg en tråd inn

mellom de to ringene, knyt en enkel knute så den legger seg rundt midten på trådene og stram til. Knyt en ekstra knute.

Nå kan du enkelt trekke ringene ut av dusken ved å ta tak i dem der de er klippet opp. Har trådene ujevn lengde, kan du klippe dem til.



POM POM MAKER



Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.

Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Forkortelser

Strikking

arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=placer markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling

arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=placer markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm