

*Järbo*  
GARN®

91753  
TINDRA  
LADY



## 91753. Kycklingmössa

**GARNKVALITÉ** Lady (100% Akryl. Ca 50 g = 120 m)

Tindra (100% Polyester. Ca 50 g = 90 m)

**MASKTÄTHET** Ca 15 m x 23 v slätst med dubbelt garn (Lady + Tindra) = 10 x 10 cm.

**GARNALTERNATIV LADY** Garngrupp 4 (tänk på att form & storlek kan variera vid garnbyte)

**STORLEKAR** Ca 44-46(48-50)52-54 cm (huvudets omkrets)

**LÄNGD** Ca 19(21)23 cm - exkl tofs och öronlappar.

### GARNÅTGÅNG

Ca 40(50)60 g (fg 44205, vit, Lady)

Ca 25(30)40 g (fg 61201, vit, Tindra)

Restgarn i fg 44215, röd och 44213, orange Lady till bollar

**RUNDSTICKA** 5 mm, 40 cm (eller 80-100 cm för magic loop)

**STRUMPSTICKOR** 5 mm

**TILLBEHÖR** Pompommallar 6½ och 8½ cm

### FÖRKLARINGAR

**2 rm tills (hoptagning):** Sticka ihop 2 m räta.

**1 öhpt (överdragshoptagning):** Lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade.

**1 döhpt (dubbel överdragshoptagning):** Lyft 1 m, sticka 2 rm tills, dra den lyfta m över den hopstickade.

**Lyft 1 m:** Lyft 1 m som om du skulle sticka den am, men med garnet *bakom* arbetet.

**Lyft 1 am:** Lyft 1 m som om du skulle sticka den am, med garnet *framför* arbetet.

**Öka1h:** Med vänster sticka *bakifrån*, lyft upp tråden mellan m på vänster sticka, sticka den rät.

**Öka1v:** Med vänster sticka *framifrån*, lyft upp tråden mellan m på vänster sticka, sticka den rät i bakre maskbågen.

### ÖRONLAPPAR

Med en tråd Tindra och en tråd vit Lady: Lägg upp 5 m.

Varv 1 (avigs): Lyft 1 am, sticka 4 am.

Varv 2 (räts): Lyft 1 m, öka1v, sticka 3 rm, öka1h, 1 rm = 7 m.

Varv 3: Lyft 1 am, sticka 6 am.

Varv 4: Lyft 1 m, öka1v, sticka 5 rm, öka1h, 1 rm = 9 m.

Varv 5: Lyft 1 am, sticka 8 am.

Varv 6: Lyft 1 m, öka1v, sticka 7 rm, öka1h, 1 rm = 11 m.

Varv 7: Lyft 1 am, sticka 10 am.

### Endast strl 48-54:

Varv 8: Lyft 1 m, öka1v, sticka 9 rm, öka1h, 1 rm = 13 m.

Varv 9: Lyft 1 am, sticka 12 am.

**Alla storlekar:** Sticka rakt i slätstickning med 1:a m lyft som tidigare, till arb mäter 9(10)11 cm.

Maska inte av, låt vila på en maskhållare. Sticka en till öronlapp.

### MÖSSA

Med en tråd Tindra och en tråd vit Lady: Lägg upp 20(22)25 m, anslut den ena öronlappen (se till att rätsidan läggs utåt) och sticka de 11(13)13 m räta, lägg upp 13(12)14 m (= mitt bak), anslut den andra öronlappen och sticka de 11(13)13 m räta = 55(60)65 m. Slut till en ring (se till att m inte vrider sig) och fortsatt sticka runt.

Sticka resår, 2 am, 3 rm, i ca 3(3½)4 cm.

Fortsätt i slätstickning till hela arbetet mäter ca 12(13)14 cm (exkl öronlappar).

\*Nästa varv: (Sticka 8(10)12 rm, 2 rm tills) 5 ggr = 50(55)60 m.

Sticka 2 varv utan hoptagningar.\*

Upprepa \*-\* ytterligare 1(1)1 ggr = 45(50)55 m.

\*Nästa varv: (Sticka rm fram till 1 m före förra hoptagningen, 2 rm tills) 5 ggr.

Sticka 1 varv utan hoptagningar.\*

Upprepa \*-\* ytterligare 1(1)2 ggr = 35(40)40 m.

\*Nästa varv: (Sticka rm fram till 1 m före förra hoptagningen, 2 rm tills) 5 ggr.\*

Upprepa \*-\* varje varv till 10(10)10 m återstår.


Byt till strumpstickor eller magic loop när det känns lämpligt.

Sticka ihop resterande m 2 och 2 = 5 m. Ta av garnet och dra tråden genom de återstående m.

Fäst alla trådar.

## POMPOMS

Gör, med hjälp av egengjorda (se skiss) eller färdiga pompommallar, två garnbollar som är 6½ cm i orange Lady, samt en garnboll som är 8½ cm i röd Lady. Montera dessa på mössan, se bild.



## Tips & Råd

**Garnalternativ:** Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

**För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

**Masktäthet:** Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

**Diagram:** Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

**Tips för handfärgat garn:** Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

## Förkortningar

### Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

### Virkning

arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm