

Järbo
GARN®

92386
RAFFIA



92386. 'Gabriel' - sommarhatt till barn

Har ni sett något gulligare? Här är sommarhatten Jenny, fast som barnversion! Gabriel virkas precis som Jenny uppifrån toppen av huvudet och ned hela vägen till brättet. Enkelt, snabbt och det perfekta skyddet mot sommarsolen. Välj din favoritfärg i Raffia och sätt igång! Koftan på bilden är ett kommande mönster - ni får hålla ut till i höst!

GARNKVALITÉ Natural Club Raffia (100 % träfiber. Nystan ca 35 g = 75 m)

MASKTÄTHET Ca 18 fm x 21 v med virknål 3 mm = 10 x 10 cm

STORLEK Barn, passar huvudomkrets 49-52 cm

OMKRETS Ca 49 cm

HÖJD KULLE Ca 10 cm

GARNÅTGÅNG Ca 85 g (fg 37212, oliv)

VIRKNÅL 3 mm

TILLBEHÖR 1 markör

HATT TILL VUXEN (hatten 'Jenny') [Se mönster 92321](#)

HATT

V 1: Gör en magisk ring med 8 fm. Fortsätt virka i spiral (varvet avslutas ej).

Sätt en markör där varvet börjar.

V 2: Virka 2 fm i varje m = 16 m på v.

V 3: *Virka 1 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 24 m på v.

V 4: Virka 24 fm.

V 5: *Virka 2 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut. = 32 m på v.

V 6: *Virka 3 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut. = 40 m på v.

V 7: Virka 40 fm.

V 8: *Virka 4 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut. = 48 m på v.

V 9: *Virka 5 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut. = 56 m på v.

V 10: Virka 56 fm.

V 11: *Virka 6 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut. = 64 m på v.

V 12: *Virka 7 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut. = 72 m på v.

V 13: Virka 72 fm.

V 14: *Virka 8 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut. = 80 fm på v.

V 15: Virka 80 fm.

V 16: *Virka 9 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut. = 88 m på v.

V 17-26: Virka fm = totalt 10 v, 88 m/v.

V 27: *Virka 9 fm, 2 fm tills*, upprepa * - * v ut. = 80 m på v.

V 28: Virka 80 fm.

V 29: Virka 80 fm.

V 30: *Virka 9 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut. = 88 m på v.

V 31: *Virka 7 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut. = 99 m på v.

V 32: *Virka 8 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut. = 110 m på v.

V 33: *Virka 4 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut. = 132 m på v.

V 34-42: Virka fm = totalt 9 v, 132 m/v.

Avsluta med 1 sm och fäst alla trådar. Vik brättet utåt.


INSTRUKTIONSVIDEO MAGISK RING

Här visar vi hur du startar upp ett virkprojekt med en magisk ring som gör att du kan virka runda saker utan att sy ihop. Under denna hittar du en bild-för-bild-instruktion för samma moment.


Magisk ring - steg för steg




1. Forma garnet till en ring genom att korsa den långa tråden över den korta. Den korta garnänden ligger i handen.




2. Stick in virknålen i ringen...




3. ...och dra garnet genom till en ögla.




4. Gör ett omslag...




5. ...och dra garnet genom öglan (=1 lm).



6. Stick ner nålen i ringen (om båda trådarna) ...




7. ...och hämta upp garn (=2 m på nålen)...




8. Gör ett omslag och dra garnet genom båda m...




9. ... =1 fm.



10. Fortsätt virka önskat antal fm runt ringen.



11. Håll i arbetet och dra i den korta tråden så ringen blir mindre.



12. Arbetet sluter sig utan hål i mitten.



13. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. Dra ev lite till i den korta tråden.

Tips & Råd

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning

arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fast maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm