

Järbo
GARN®

91616
SOFT RAGGI



91616. BABYKLÄNNING & KOFTA MED MATCHANDE RAGGSOCKOR

GARNKVALITÉ Soft Raggi (65% Premium Micro Akryl, 30% Bambu, 5% polyester. Nystan ca 100 g = 268 m)

MASKTÄTHET Ca 27 m och 37 v slätst på st nr 3 = 10 x 10 cm

STORLEKAR-CL (A,B) 38(44)50-56(62-68)74-80(86-92) cl

STORLEKAR-ÅLDER (A,B) prematur(prematur)0-2(2-6)6-12(12-24) mån

STORLEKAR-CL (C) 56(68)80(92) cl

ÖVERVIDD (A) Ca 38(40)45(49)53(58) cm

ÖVERVIDD (B) Ca 38½(41)46(50)54(59) cm

HEL LÄNGD (A) Ca 28(32)35(38)42(46) cm

HEL LÄNGD (B) Ca 18½(21½)23(25)29(34) cm

GARNÅTGÅNG (A) Ca 100(100)100(150)150(200) g (fg 31204)

GARNÅTGÅNG (B) Ca 100(100)150(150)150(200) g (fg 31204)

GARNÅTGÅNG (C) Ca 50(50)50(50) g (fg 31204)

STICKOR Nr 2.5 och 3

VIRKNÅL (A,B) Nr 2.5

TILLBEHÖR Klänning: 1 knapp. **Kofta:** 4(4)4(5)5(5) knappar

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

Kantm: Yttersta m i var sida stickas rät alla v.

Intagning: I början av v: 2 m tills rätt. **I slutet av v:** Lyft 1m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.

Knapphål: Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

VIRKFÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm): Gör en löpögla, *omslag om nålen, drag garnet genom ögla*. Upprepa *-* till önskat antal lm.

Fast maska (fm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.

Smygmaska (sm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.

KLÄNNING (A) BAKSTYCKE

Lägg på st nr 3 upp 65(69)77(85)89(97) m och sticka 1 rätt v = avigs. På nästa v från räts stickas slätst rest av arb. När arb mäter ca 3(3)4(4)4(4) cm görs en int i var sida innanför 2 m (= kantm + 1 m slätst). Upprepa int med 3 cm:s mellanrum ytterl 2(4)1(0)2(2) ggr, och därefter med 2½ cm:s mellanrum 3(1)5(7)5(5) ggr = 53(57)63(69)73(81) m på stickan. När arb mäter ca 21½(24½)27(29)32(35) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 3-2-2-1-1(3-2-2-1-1)3-2-2-1-1(3-2-2-1-1) 3-2-2-2-1-1(4-3-2-2-1-1) m. När arb mäter ca 22(25)28(31)34(38) cm avm den mittersta m för sprundet och var sida stickas för sig. Sticka vänster sida först.

Vänster sida: När arb mäter ca 26½(30½)33(36)40(44) cm avm för nacken vartannat v 4-2-2(5-2-2)4-2-2-2(5-2-2-2) 5-2-2-2(6-2-2-2) m. Samtidigt med den 2:a(2:a)3:e(3:e)3:e(3:e) avm för nacken avm vartannat v för axeln 4-5(5-5) 6-6(6-7)7-7(7-8) m.

Höger sida: stickas lika vänster, men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka lika bakst. Gör int i sidorna lika bakst, avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 25(28½)31(34)37(41) cm avm för halsen de mittersta 7(7)7(9)9(11) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v 2-1-1-1(2-2-1-1)2-2-1-1-1(2-2-1-1-1)2-2-1-1-1(2-2-1-1-1) m för halsringningen. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

MONTERING (A)

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

Halskant och sprundkanter: Virka ett v fm utmed höger och vänster sprundkant. Gör en knappålsögla högst upp vid vänster sprundkant = virka 5 lm som sluts till en ring med en sm. Fortsätt därefter att virka 1 v fm runt halsringningen.

Ärmhålskanter: Virka 1 v fm runt ärmhålen. Kanten ska inte bubbla eller strama. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i en knapp på höger sprundkant.

KOFTA (B) BAKSTYCKE

Lägg på st nr 3 upp 53(57)63(69)75(81) m och sticka 1 v rätst (= avigs). Därefter stickas slätst rest av arb. När arb mäter ca 11(13)14(15)18(22) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 2-1(2-1)2-1(2-1-1)2-2-1(2-2-1) m. När arb mäter ca 17½(20½)22(24)27½(32½) cm avm för nacken de mittersta 19(19)21(23)23(23) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl för nacken 2(2)2(2)3(3) m. Samtidigt med den första avm för nacken avm för axeln vartannat v 6-6(7-7)8-8 (8-9)9-9(10-11) m.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st nr 3 upp 27(29)31(35)37(41) m och sticka 1 v rätst (= avigs). På nästa v från räts stickas slätst rest av arb. Avm för ärmhål vid samma höjd lika bakst. När arb mäter ca 15½(18½)19(21)24(29) cm avm för halsen i framkanten vartannat v 6-2-2-1-1(6-2-2-1-1)6-2-2-1-1(6-2-2-1-1-1)6-2-2-1-1-1(7-2-2-1-1-1-1) m. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Lägg på st nr 3 upp 29(35)39(43)45(47) m och sticka 1 v rätst (= avigs). På nästa v från räts stickas slätst rest av arb. När arb mäter ca 3(2)3(2)4(4) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1(1½)2(3)2(2) cm:s mellanrum tills det finns 41(45)49(53)59(63) m på stickan. När arb mäter ca 10(11½)14(16)18(21) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v lika bakst. Maska av rest m.

MONTERING (B)

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

Halskant: Plocka med st nr 2.5 från räts upp ca 50(50)56(60)68(68) m runt halsringningen. Sticka 5 v rätst. Maska av i rätst.

Vänster framkant: Plocka med st nr 2.5 från räts upp 1 m i varje v utmed framkanten. Hoppa över ca vart 6:e v (om det behövs), kanten ska inte bubbla eller strama. Sticka 5 v rätst. Maska av i rätst.

Höger framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Gör dessutom 4(4)4(5)5(5) st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten. Det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Virka 1 v fm nedtill runt koftan och runt ärmarna.

SOCKOR (C) SKAFT

Lägg upp 28(32)36(40) m med dubbla st nr 2.5. Fördela m på 4 stickor = 7(8)9(10) m per sticka. Sticka resår 1 rm, 1 am i 4(5)6(7) cm. Byt till st nr 3. Sticka 6 v slätst.

HÅL

Nu stickas fram och tillbaka i slätst på 1:a och 4:e stickans 14(16)18(20) m, i 2½(2½)3(3½) cm. Sticka därefter med början från rätsidan 8(9)10(11) rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 3 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1 m, 4 rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 m tills, 1 am, vänd. Fortsätt på detta vis att sticka och vända tills alla sidmaskor är stickade.

Plocka upp 7(9)10(12) m på var sida om hälmaskorna och sticka runt = alla v räta. Sticka runt i slätst.

Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas): sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre maskb på den 4:e stickan. Upprepa minskningarna varje v tills 28(32)36(40) m återstår.

FOT

Sticka rakt till hela foten mäter ca 6(7)8(9) cm.

Nu minskas för tån: Sticka 2 m tills i slutet av 1:a och 3:e stickan, sticka 2 m rätt i bakre maskb tills i början av 2:a och 4:e stickan. Upprepa detta minskningsvarv med 3 varvs mellanrum 1 gång, med 2 varvs mellanrum 1 gång, därefter med 1 varvs mellanrum tills det återstår 16 m. Sticka 1 v efter sista intagningen.

Nu kan du välja om du vill göra rak eller rund tå.

RUND TÅ

Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

RAK TÅ

För över m på 2 st. Stick ner båda st i hålet och vänd arb ut och in så att du får avigs ut. Ta en m från var st och sticka ihop dem till 1 m, gör likadant med nästa m, lyft över den först stickade m, upprepa tills m tar slut. Ta av garnet och fäst trådarna.



Sprund, klänning

Tips & Råd

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning

arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm