



RAGGI
70-Talskofta M ca 1200 g

4-11. 70-talskofta

GARNKVALITÉ Raggi

GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr

STORLEK, EUR 32-34 (36-38) 40-42 (44-46) 48-50

STORLEK XS (S) M (L) XL

BRÖSTVIDD 76/80 (84/88) 92/96 (100/104) 110/116 cm **Kroppsmått**

ÖVERVIDD 99 (105) 114 (120) 130 cm **Plaggets mått**

PLAGGETS LÄNGD 78 (80) 82 (84) 86 cm **Plaggets mått**

GARNÅTGÅNG 1100 (1150) 1200 (1250) 1300 g

STICKOR Nr 4½ och Nr 5

RUNDSTICKA Nr 4½, 80 cm

VIRKNÅL Nr 4½

MASKTÄTHET 19 m och 26 v = 10 cm på stickor nr 5

VIRKFÖRKLARINGAR

Lm (luftmaska): Gör en ögla X stick ner nålen i öglan och drag igenom garnet. Upprepa från X tills önskat antal m erhållits.

Fm (fast maska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet igenom dessa 2 m.

TIPS

Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

BAKSTYCKET

Lägg med st 4½ upp 96 (102) 110 (116) 126 m och sticka rätst i 4 cm. Byt till st 5 och sticka slätst. När arb mäter 52 (53) 54 (55) 57 cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 2-2-1-1 (3-2-1-1) 3-2-1-1 (4-2-1-1) 4-2-1-1 m.

Vid 75 (77) 79 (81) 83 cm avm för nacke och axlar samtidigt. Avm för nacken de mittersta 22 (24) 24 (26) 28 m, sticka var sida för sig och avm för axeln vartannat v 9-10-10 (10-10-10) 11-11-12 (11-12-12) 13-13-13 m. Vid nacken avm vartannat v ytterl 1-1 m.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg med st 4½ upp 47 (49) 53 (56) 61 m och sticka rätst i 4 cm. byt till st 5 och slätst. När arb mäter 49 (50) 51 (52) 53 cm börjar man snedda för v-ringningen. Gör 1 int innanför kantm med 3 varvs mellanrum 9 (7) 7 (9) 11 ggr och med 5 varvs mellanrum 3 (5) 5 (4) (3) ggr. Int= 2 m tillsammans rät. OBS! Maska av för ärmhål och axlar vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Int här = sticka tillsammans 2 m rät i de bakre maskbågarna.

ÄRMARNA

Lägg med st 4½ upp 68 (70) 70 (70) 70 m och sticka rätst (1:a v = räts) i 10 cm (sista v från avigs). Byt till st 5 och slätst och öka 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 3 (3½) 3 (3) 3 cm mellanrum tills det finns 86 (90) 94 (96) 96 m på stickan. När arb mäter 50 (51) 52 (53) 54 cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 3-2-1-1 (3-2-1-1) 3-2-1-1 (4-2-1-1) 4-2-1-1 m. Därefter avm rest m elastiskt.

SKÄRP

Lägg med virknål 4½ upp 11 lm

Varv 1: hoppa över 1 lm närmast nålen och virka 10 fm.

Varv 2: 1 lm, 10 fm.

Upprepa varv 2 till hela skärpet mäter ca 160 cm (till önskad längd). Tag av garnet och drag garnet genom m. Fäst.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Vänster framkant och krage: Lägg på st 5 upp 169 (173) 177 (183) 187 m. Byt till rundst 4½. Sticka fram- och tillbaka i resår 1 rm, 1 am i 19 v. Maska av 91 (93) 95 (97) 99 m = rak framkant.

Nu avm vartannat v för kragen 1 m 2 ggr, 2 m 3 ggr, 3 m 4 ggr, och slutligen 6 m 5 ggr. OBS! Under tiden vid 12 cm minskas 8 m jämnt fördelat genom att på ett v från kragens räts sticka ihop 1 rm, 1 am, 1 rm till 1 rm sammanlagt 4 ggr. När alla avm är gjorda avm resterande m elastiskt.

Höger framkant och krage: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Sy ihop axlarna. Sy ihop kragen mitt bak. Tänk på att den viks utåt. Nåla och sy därefter fast krage och framkanter mot jackan. Sy i ärmar. Sy därefter ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Tänk på att ärmens kanter viks dubbla utåt.

Tips & Råd

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning

arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fast maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm