

Järbo
GARN®

90483

ALAFOSS LOPI
(LILLA LOVIKKA)
Keps ca 200 g
Gallersjal ca 200 g



90483. Virkad keps och gallersjal

GARNKVALITÉ Alafoss Lopi (Lilla Lovikka)

KEPS

STORLEK Ca 52 - 55 cm (huvudomkrets)

GARNÅTGÅNG Ca 200 g

GALLERVIRKAD SJAL

STORLEK Ca 25 cm x 180 cm utan frans

GARNÅTGÅNG 200 g

VIRKNÅL Nr 4

KEPS

Lägg upp 3 lm och tag ihop till en ring med 1 sm, virka 7 fm i ringen. Börja varje fm-varv med 1 lm och sluta varje v med 1 sm i den första lm.

1:a v: Virka fm i varje m och med omtag om hela maskbågen, öka 1 fm i varannan m genom att göra 2 nedtag i samma.

2:a v: Virka fm och öka i var 3:e m.

3:e v: = 2:a v.

4:e v: = Virka fm och öka i var 4:e m.

5:e v: = 4:e v.

6:e v: = 4:e v.

7:e v: Virka fm och öka i var 5:e m.

8:e v: Virka fm och öka i var 6:e m.

9:e v: Virka fm och öka i var 7:e m.

10:e v: Virka fm och öka i var 8:e m.

11:e v: Virka fm och öka i var 9:e m.

12:e v: Virka fm och öka i var 10:e m.

13:e v: Virka fm och öka i var 11:e m.

14:e v: Virka 4 fm, x öka 1 fm, virka 11 fm. Upprepa från x v ut.

15:e - 18:e v: Virka fm utan ökning.

19:e v: Virka 13 fm, x gör en hoptagning genom att sticka ner virknålen i nästa m och drag upp 1 m (2 m på nålen) stick ner nålen i nästa m och drag upp 1 m (3 m på nålen), drag garnet genom alla 3 m, 13 fm. Upprepa från x v ut.

20:e v: x virka 7 fm 1 hoptagning. Upprepa från x v ut.

21:a - 27:e v: Virka fm i varje m. Fäst garnet.

PANREMSA

Lägg upp 70 lm och tag ihop dem till en ring. Virka 5 v fm. Fäst garnet.

SKÄRM

Lägg upp 34 lm, virka 2 v fm, därefter minskas 1 m i var sida varje v 8 ggr. Fäst garnet.

MONTERING

Sy fast kullen mot remsan. Prova in skärmen och sy fast den. Virka ett v fm runt hela kepsen. Om kepsen känns stor kan man göra några hoptagningar på varvet man virkar sist.

SJAL

Lägg upp 48 lm och börja i 12:e m med, 13 dst, 3 lm hoppa över 3 m upprepa v ut, sluta med 13 dst i 4 lm (Det blir 10 rutor).

Vänd med 8 lm, 13 dst i dst 3 lm fortsatt så till önskad längd. Fäst trådarna. Knyt 2 trådar i varje 3 dst så att fransen blir ca 20 cm (eller önskad längd).

MONTERING

Fransar: Klipp till fransar till en längd av ca 30 cm. Montera fransarna 4 åt gången genom att vika dem dubbel (ca 12 cm klar) och trä öglan som bildas genom hålen runt om. Trä sedan trådändarna genom öglan och dra åt. Fortsätt att montera fransar i hålen.

Tips & Råd

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning

arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fast maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm